

IBM SPSS Statistiques 32

*Guide d'administration de la licence
simultanée*



Table des matières

Chapitre 1. Guide d'administration.....	1
Avant de commencer.....	1
Clonage.....	1
Citrix et Terminal Services.....	1
Licences mixtes.....	1
Installation du gestionnaire de licence simultanée.....	2
Mise à niveau du gestionnaire de licence.....	3
Installation du gestionnaire de licence et des outils sur Windows.....	3
Installation du gestionnaire de licence sur des systèmes non-Windows.....	3
Enregistrement du produit.....	4
Installation d'une licence dans un environnement virtuel.....	4
Installation d'une licence à partir de l'invite de commande.....	5
Ajout d'une licence.....	7
Affichage de votre licence.....	8
Test du gestionnaire de licence.....	8
Installation du produit sur des ordinateurs de bureau locaux.....	8
Propagation d'une installation vers des ordinateurs Windows.....	9
Installation silencieuse sur les ordinateurs macOS.....	12
Administration de la licence simultanée.....	13
Démarrage de l'application WlmAdmin.....	13
Ajout d'un serveur.....	13
Obtention d'informations de journal.....	14
Affichage des détails d'une licence.....	14
Configuration des serveurs de licences redondants.....	14
Configuration des licences nomades.....	16
Configuration des réservations de licence.....	17
Démarrage et arrêt du gestionnaire de licence.....	18
Désinstallation du gestionnaire de licence et des outils.....	19
Dépannage des ordinateurs.....	19
Service et assistance.....	20

Chapitre 1. Guide d'administration

Les instructions suivantes s'adressent aux administrateurs des sites disposant d'une Licence simultanée pour IBM® SPSS Statistiques 32. Cette licence vous permet d'installer IBM SPSS Statistiques sur autant d'ordinateurs que vous le souhaitez. Toutefois, le nombre d'utilisateurs qui peuvent simultanément exécuter l'application correspond au nombre pour lequel vous avez acheté la licence.

Avant de commencer

Votre code d'autorisation sera nécessaire. Il vous permet d'obtenir une licence pour le gestionnaire de licence simultanée. Le **gestionnaire de licences simultanées** contrôle votre licence et permet aux utilisateurs finaux d'exécuter SPSS Statistics.

Vous devez avoir reçu des instructions séparées sur l'obtention de votre code d'autorisation. Si vous ne trouvez pas votre code, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Pour vous assurer de configurer correctement la licence simultanée, procédez comme suit :

1. **Installez le gestionnaire de licence simultanée.** Celui-ci assure la transmission des licences simultanées vers les utilisateurs finaux. Vous pouvez installer le gestionnaire de licence sur tout ordinateur de votre réseau. Il doit s'agir d'un serveur auquel les ordinateurs de bureau peuvent se connecter. Pour plus d'informations «[Installation du gestionnaire de licence simultanée](#)», à la page 2, voir la rubrique .
2. **Enregistrez votre produit.** Cette action donne au gestionnaire de licence les informations nécessaires pour attribuer les licences. Pour plus d'informations, voir «[Enregistrement du produit](#)», à la page 4.
3. **Testez le gestionnaire de licence simultanée.** Vous devez tester le gestionnaire de licence pour vérifier qu'il peut attribuer les licences. Pour plus d'informations «[Test du gestionnaire de licence](#)», à la page 8, voir la rubrique .
4. **Installez IBM SPSS Statistiques sur les ordinateurs de bureau locaux.** Vous terminerez ou vos utilisateurs finaux termineront l'installation complète sur les ordinateurs de bureau. Lors d'une installation, l'utilisateur final peut spécifier sur quel ordinateur le gestionnaire de licence est exécuté. Lorsqu'un utilisateur final tente de lancer SPSS Statistics, le produit communique avec le gestionnaire de licence pour obtenir une licence. Si une licence est disponible, SPSS Statistics est lancé. Pour plus d'informations, voir «[Installation du produit sur des ordinateurs de bureau locaux](#)», à la page 8.

Aucune étape d'administration n'est requise pour l'installation, mais si des problèmes se produisent, voir «[Administration de la licence simultanée](#)», à la page 13.

Clonage

Vous pouvez cloner le logiciel en installant le gestionnaire de licence et en installant ensuite le produit sur un poste de travail local qui sera utilisé pour la création de l'image clonée. Clonez les autres ordinateurs le cas échéant.

Citrix et Terminal Services

Vous pouvez installer et publier l'application SPSS Statistics sur votre serveur Citrix ou Terminal Services comme vous le feriez pour n'importe quelle autre application Windows.

Licences mixtes

IBM SPSS Statistiques dispose d'une prise en charge limitée dans un environnement de licences mixtes (c'est-à-dire avec une combinaison de licences nominatives locales et de licences simultanées). Dans un environnement standard, toutes les licences sont gérées en local ou via le gestionnaire de licences simultanées. Par exemple, si le produit principal a obtenu sa licence via le gestionnaire de licences

simultanées, les modules complémentaires obtiennent également leurs licences via le gestionnaire de licences simultanées.

La seule option pour l'obtention de licences mixtes est d'obtenir une licence pour le produit principal via le gestionnaire de licences simultanées, puis d'obtenir une licence pour les modules complémentaires sur l'ordinateur de l'utilisateur final avec *licenseactivator*. Pour configurer ce type d'obtention de licences mixtes, installez SPSS Statistics avec une licence simultanée. Puis utilisez *licenseactivator* sur l'ordinateur de l'utilisateur final pour obtenir une licence pour les modules complémentaires. Pour plus d'informations sur *licenseactivator*, voir [«Utilisation de licenseactivator pour installer une licence automatiquement»](#), à la page 5.

SPSS Statistics ne prend pas en charge le scénario inverse, c'est-à-dire l'obtention d'une licence locale pour le produit principal et via le gestionnaire de licences simultanées pour les modules complémentaires.

Installation du gestionnaire de licence simultanée

Pour que les utilisateurs finaux puissent installer IBM SPSS Statistiques sur leur ordinateur de bureau, vous devez au préalable avoir installé le gestionnaire de licences simultanées. Cet utilitaire est un service ou démon qui s'exécute en permanence et que vous installez sur l'un des ordinateurs de votre réseau. (Vous pouvez également l'installer sur plusieurs ordinateurs, auquel cas vous devez configurer des gestionnaires de licence redondants. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Configuration des serveurs de licences redondants»](#), à la page 14.) Vous ne devez pas installer le gestionnaire de licences simultanées sur les ordinateurs de bureau des utilisateurs finals.

A chaque fois qu'un utilisateur final lance une application IBM SPSS disposant d'une licence simultanée, cette application demande une licence au gestionnaire de licence. Cet utilitaire fournit un certain nombre de licences pour une utilisation en simultané. Ce nombre est défini par le type de licence achetée. Une fois ce nombre atteint, toute demande supplémentaire de licence est refusée. Si vous constatez que les utilisateurs finaux se voient souvent refuser les licences, vous pouvez contacter votre revendeur afin d'acquérir une licence autorisant un plus grand nombre d'utilisateurs simultanés.

Les gestionnaires de licence peuvent être téléchargés sous la forme d'une eImage.

Remarque : Le gestionnaire de licence enregistre le nombre de sessions utilisateur final actives, ainsi que des informations sur chacune de ces sessions dans un fichier journal. Vous pouvez utiliser ce dernier pour résoudre les problèmes de connexion des postes clients. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Obtention d'informations de journal»](#), à la page 14.

Systèmes d'exploitation multiples

La plateforme sur laquelle s'exécute le gestionnaire de licence simultanée ne doit pas nécessairement correspondre à celle sur laquelle s'exécute le client. Par exemple, un gestionnaire de licence Linux peut assurer l'attribution des licences à des clients Windows.

Administration du gestionnaire de licence

Vous administrez le gestionnaire de licence à l'aide de l'administrateur du gestionnaire de licence, disponible uniquement pour Windows. Par conséquent, vous avez besoin d'au moins un ordinateur s'exécutant sous Windows sur lequel installer l'administrateur du gestionnaire de licence.

Configuration requise

L'ordinateur sur lequel vous installez le gestionnaire de licence simultanée doit respecter la configuration requise minimale pour le système d'exploitation. Le gestionnaire de licence ne nécessite pas de machine de classe de serveur.

Important : Si un pare-feu est exécuté sur l'ordinateur sur lequel le gestionnaire de licence est installé, vous devez ouvrir le port 5093 pour le protocole UDP. Dans le cas contraire, les ordinateurs clients ne pourront pas récupérer de licence à partir du gestionnaire de licence. En outre, si vous utilisez des

gestionnaires de licence redondants, vous devez ouvrir le port 5099 pour le protocole UDP afin de permettre aux gestionnaires de licence de communiquer entre eux.

Mise à niveau du gestionnaire de licence

Si vous avez installé une version antérieure du gestionnaire de licence, procédez comme suit :

1. Accédez au répertoire dans lequel vous avez installé l'ancien gestionnaire de licence.
2. Copiez le fichier *lservrc*.
3. Enregistrez le fichier *lservrc* dans un emplacement sûr.
4. Si des utilisateurs ont emprunté des licences nomades, assurez-vous qu'ils les ont rendues. Pour plus d'informations sur l'obtention de la liste des licences empruntées, voir [«Configuration des licences nomades»](#), à la page 16.
5. Fermez le gestionnaire de licence. Pour plus d'informations, voir [«Démarrage et arrêt du gestionnaire de licence»](#), à la page 18.
6. Désinstallez l'ancien gestionnaire de licence. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Désinstallation du gestionnaire de licence et des outils»](#), à la page 19.
7. Installez le nouveau gestionnaire de licence. Pour plus d'informations sur l'installation sous Windows, voir [«Installation du gestionnaire de licence et des outils sur Windows»](#), à la page 3. Pour plus d'informations sur l'installation sous UNIX/ Linux, voir la rubrique [«Installation du gestionnaire de licence sur des systèmes non-Windows»](#), à la page 3. .
8. Copiez le fichier *lservrc* sauvegardé dans le répertoire dans lequel vous avez installé le nouveau gestionnaire de licence. Si vous avez accepté l'emplacement par défaut sous Windows, vérifiez le dossier C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT.

Installation du gestionnaire de licence et des outils sur Windows

Remarque : Vous devez lancer le programme d'installation en tant qu'administrateur. Lorsque vous êtes invité à lancer un fichier d'installation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier et choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

1. Téléchargez le site eImage pour le gestionnaire de licences.
2. Utilisez un utilitaire d'archivage tel que WinZip pour extraire le fichier.zip pour le gestionnaire de licence et les outils.
3. Allez dans le gestionnaire de répertoires et exécutez le fichier *setup.exe* pour installer le service Sentinel RMS License Manager.
4. Allez dans le répertoire *tools* et exécutez le fichier *setup.exe* pour installer l'application administrateur du gestionnaire de licences.

Vous pouvez également installer l'administrateur du gestionnaire de licence et les outils sur un autre ordinateur Windows si vous souhaitez administrer le gestionnaire de licence à distance.

Installation du gestionnaire de licence sur des systèmes non-Windows

1. Télécharger le site eImage pour le gestionnaire de licence et les outils (Fichier ISO dans le site Fichier ISO)
2. Accédez à l'emplacement où vous avez téléchargé votre fichier eImage.
3. Décompressez le contenu de l'archive qui contient le gestionnaire de licence et les outils à l'emplacement dans lequel vous voulez installer le gestionnaire de licence.
4. Installez l'administrateur du gestionnaire de licence sur un ordinateur sous Windows. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Installation du gestionnaire de licence et des outils sur Windows»](#), à la page 3.
5. Pour plus d'informations sur le démarrage du gestionnaire de licence, voir [«Démarrage et arrêt du gestionnaire de licence»](#), à la page 18.

Enregistrement du produit

Sur les systèmes d'exploitation autres que Windows, vous devez installer la licence depuis l'invite de commande après avoir installé le gestionnaire de licence.

Remarque : Les licences sont liées au matériel virtuel ou physique de l'ordinateur réseau par un **code de verrouillage**. Si vous remplacez l'ordinateur réseau ou son matériel, vous aurez un nouveau code de verrouillage et vous devrez contacter votre représentant local pour obtenir un nouveau code d'autorisation. Si vous effectuez une installation sur une machine virtuelle, prenez soin de sélectionner un code de verrouillage qui ne change pas lors du redémarrage. Pour plus d'informations, voir «[Installation d'une licence dans un environnement virtuel](#)», à la page 4.

Important : La licence tient compte des changements d'heure. Si vous devez modifier l'heure système et êtes ensuite dans l'impossibilité d'exécuter le produit, contactez l'équipe du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Pour ce faire, accédez à la page <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

Installation d'une licence dans un environnement virtuel

Si vous avez installé le gestionnaire de licences simultanées dans un environnement virtuel, des instructions spéciales s'appliquent pour l'octroi de licence. Une machine virtuelle est dotée d'un matériel virtuel, et le code de verrouillage qui lie le gestionnaire de licence à la licence peut changer lorsque la machine virtuelle est redémarrée. Pour faire en sorte que le gestionnaire de licence fonctionne correctement, vous devez trouver un code de verrouillage qui ne change pas lorsque la machine virtuelle est redémarrée. Lorsque vous trouvez un code de verrouillage stable, utilisez-le pour l'octroi de licence au gestionnaire de licence.

Important :

Si vous choisissez un code de verrouillage qui ne change pas lors du redémarrage, le gestionnaire de licence cessera de fonctionner. L'application IBM SPSS ne pourra pas extraire une licence et son démarrage échouera.

Vérification du code de verrouillage

1. Ouvrez une invite de commande.
2. Accédez au répertoire suivant :
 - Fenêtres. Si vous avez accepté l'emplacement par défaut lors de l'installation, le répertoire d'installation du gestionnaire de licence est C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT.
 - Autres plateformes. Le répertoire d'installation du gestionnaire de licence.
3. A l'invite de commande, entrez `echo id (Windows)` ou `./echo id64` (autres plateformes).

Des informations telles que celles illustrées ci-dessous apparaissent dans le résultat :

```
Locking Code 1 : 4-12A1B
```

Le chiffre situé juste avant le trait d'union (-) correspond au critère de code de verrouillage. Ce dernier représente le matériel virtuel utilisé pour le code de verrouillage (en l'occurrence, il s'agit du chiffre 4, lequel correspond à l'ID série de volume de système d'exploitation). Le chiffre situé après le trait d'union est le code de verrouillage proprement dit (en l'occurrence, 12A1B).

Les critères de code de verrouillage possibles sont les suivants :

Critère de code de verrouillage	Matériel virtuel
2	Adresse IP
4	ID série de volume de système d'exploitation
8	Nom d'hôte

Critère de code de verrouillage	Matériel virtuel
10	Carte Ethernet

Vérification de la stabilité du code de verrouillage

- Après avoir vérifié le code de verrouillage, redémarrez la machine virtuelle.
- Vérifiez une nouvelle fois le code de verrouillage (voir [«Vérification du code de verrouillage»](#), à la page 4).
 - Si le code de verrouillage **ne change pas**, redémarrez la machine virtuelle et procédez encore à quelques vérifications. Si le code de verrouillage est stable, vous êtes prêt à octroyer une licence (voir [«Octroi de licence pour le gestionnaire de licence à l'aide du nouveau code de verrouillage»](#), à la page 5).
 - Si le code de verrouillage **change**, vous devez le mettre à jour (voir [«Mise à jour du code de verrouillage»](#), à la page 5).

Mise à jour du code de verrouillage

- Dans un éditeur de texte, ouvrez le fichier `echoid.dat` situé dans l'un des répertoires suivants :
 - Windows.** Si vous avez accepté l'emplacement par défaut lors de l'installation, le répertoire d'installation du gestionnaire de licence est `C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT`.
 - Autres plateformes.** Le répertoire d'installation du gestionnaire de licence.
- Un nombre hexadécimal représentant le critère de code de verrouillage en cours est affiché. Remplacez ce nombre par l'un des critères de code de verrouillage admis au format hexadécimal.

Critère de code de verrouillage au format hexadécimal	Matériel virtuel
0x002	Adresse IP
0x004	ID série de volume de système d'exploitation
0x008	Nom d'hôte
0x010	Carte Ethernet

Octroi de licence pour le gestionnaire de licence à l'aide du nouveau code de verrouillage

Une fois le code de verrouillage trouvé et remplacé par un code de verrouillage stable, aucune autre étape d'octroi de licence particulière n'est nécessaire pour les environnements virtuels. Utilisez l'invite de commande pour terminer l'installation de la licence.

Installation d'une licence à partir de l'invite de commande

Deux choix s'offrent à vous pour effectuer l'installation à partir de la ligne de commande. Vous pouvez utiliser `licenseactivator` pour obtenir une licence à partir d'Internet automatiquement ou utiliser `echoid` pour obtenir une licence manuellement.

Utilisation de `licenseactivator` pour installer une licence automatiquement

L'ordinateur sur lequel vous installez la licence doit être connecté à Internet. Si ce n'est pas le cas, installez la licence manuellement. Pour plus d'informations, voir [«Installation manuelle d'une licence»](#), à la page 7.

- Connectez-vous sous le nom de l'utilisateur qui a installé le gestionnaire de licence.

2. Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire d'installation du gestionnaire de licence. Il s'agit du répertoire dans lequel vous avez installé le *gestionnaire de licences*, et non le répertoire dans lequel vous avez installé IBM SPSS Statistiques. Si vous avez accepté l'emplacement par défaut sous Windows, vérifiez le dossier C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT.
3. Vous disposez généralement d'un code d'autorisation. Dans le cas le plus simple, vous entrez le texte suivant à l'invite de commande. Reportez-vous ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de l'invite de commande.

```
licenseactivator <auth-code>
```

où <auth-code> est votre code d'autorisation.

Vous voyez alors apparaître un message vous informant que la licence a été correctement ajoutée. Si ce n'est pas le cas, notez le code d'erreur et essayez d'installer la licence manuellement. Pour plus d'informations, voir «[Installation manuelle d'une licence](#)», à la page 7.

Lorsque vous utilisez *licenseactivator*, il attribue au produit une licence et crée un fichier journal dans le répertoire dans lequel il se trouve. Le nom du fichier journal est *licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log*. En cas d'erreur, vous pouvez consulter le fichier journal pour obtenir plus d'informations. Ces informations sont également utiles si vous contactez IBM Corp. pour obtenir de l'aide.

Utilisation de licenseactivator avec les codes d'autorisation

licenseactivator est généralement utilisé avec un ou plusieurs codes d'autorisation que vous avez reçus lors de l'acquisition du produit. Entrez tout le texte sur une seule ligne.

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname] [PROXYPORT=proxy-port-number]
[PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

Remarque : Utilisez `./licenseactivator` avec macOS.

- Les codes d'autorisation multiples sont séparés par le signe deux-points (:).
- Les paramètres de proxy sont facultatifs, mais vous pouvez en avoir besoin si votre ordinateur se trouve derrière un proxy. Les paramètres de proxy requis dépendent de votre configuration de proxy spécifique. Vous pouvez avoir besoin de tous les paramètres.

PROXYHOST

Nom de serveur ou adresse IP de l'hôte proxy.

PROXYPORT

Numéro de port pour se connecter à Internet via le proxy.

PROXYUSER

Le cas échéant, ID utilisateur pour le proxy.

PROXYPASS

Le cas échéant, mot de passe associé à l'ID utilisateur.

Utilisation de licenseactivator avec les codes d'autorisation

Plus rarement, il est possible qu'IBM Corp. vous ait envoyé une *licence*.

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

Remarque : Utiliser `./licenseactivator` when working with macOS.

- Les codes de licence multiples sont séparés par le signe deux-points (:).
- Lorsque vous utilisez des codes de licence, *licenseactivator* n'établit pas de connexion à Internet et il est donc inutile de spécifier les informations de proxy.

Fonctions de licenseactivator spécifiques à macOS

Les fonctions et paramètres suivants sont spécifiques à l'exécution de `licenseactivator` sur les systèmes macOS.

Définition d'une licence réseau

L'exemple suivant illustre la configuration d'une licence réseau :

```
./licenseactivator LSHOST= COMMUTE_MAX_LIFE=7
```

Octrois de licences via le fichier activation.properties

L'exemple suivant illustre l'utilisation du fichier `activation.properties` pour octroyer la licence du produit.

```
./licenseactivator -f activation.properties
```

Un modèle de fichier `activation.properties` est fourni à l'adresse `<installation directory>/Resources/Activation`.

Remarque : Entrez `./licenseactivator --help` dans une fenêtre Terminal pour afficher la liste complète des options de `licenseactivator`.

Installation manuelle d'une licence

1. Connectez-vous sous le nom de l'utilisateur qui a installé le gestionnaire de licence.
2. Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire d'installation du gestionnaire de licence. Il s'agit du répertoire dans lequel vous avez installé le *gestionnaire de licences*, et non le répertoire dans lequel vous avez installé IBM SPSS Statistiques. Si vous avez accepté l'emplacement par défaut sous Windows, vérifiez le dossier `C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT`.
3. Ayez le code de verrouillage pour le serveur en votre possession. A l'invite de commande, entrez `echoid` (Windows) ou `./echoid64` (autres plateformes).
4. Envoyez un courriel à spssls@us.ibm.com. Utilisez le format suivant dans votre courriel en remplaçant uniquement les valeurs du code d'autorisation et du code de verrouillage par vos propres valeurs.

```
|<----- do not change or reformat the text below ----->
Product Activation Email
[United States]
[Authorization Code(s): 616019d64cc1e7c87f20]
[Lock Code: 10-44FDE]Product InformationProduct Name: IBM SPSS Statistics
Product Version: 30.0.0.0
Serial Number: NA|
<----- do not change or reformat the text above ----->
```

Vous recevrez la chaîne de licence dans l'e-mail de retour.

5. Appliquez votre code.
 - a. Démarrez votre client SPSS Statistics pour revenir à l'octroi de licences.
 - b. Collez la chaîne de licence fournie dans l'e-mail dans le champ prévu à cet effet.
 - c. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Suivant** pour terminer.

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez ouvrir un dossier d'assistance sur la [communauté d'assistance IBM](#).

Ajout d'une licence

Vous pouvez ajouter une licence ultérieurement. La procédure d'ajout d'une licence est la même que pour l'installation de la licence d'origine.

Affichage de votre licence

Vous pouvez afficher votre licence simultanée (notamment le nombre d'utilisateurs) dans l'application WlmAdmin. Pour plus d'informations sur l'application WlmAdmin et sur l'affichage de la licence, voir [«Administration de la licence simultanée», à la page 13.](#)

Test du gestionnaire de licence

Vous devez tester le gestionnaire de licence pour vérifier qu'il peut attribuer les licences.

1. Si vous n'avez pas installé l'administrateur de gestionnaire de licence sur une autre machine, installez-le sur un ordinateur Windows sur lequel le gestionnaire de licence que vous souhaitez tester n'est *pas* installé. Pour plus d'informations [«Installation du gestionnaire de licence et des outils sur Windows», à la page 3](#), voir la rubrique .
2. Démarrez l'application WlmAdmin. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Démarrage de l'application WlmAdmin», à la page 13.](#)
3. Ajoutez le serveur de gestionnaire de licence distant que vous souhaitez tester. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Ajout d'un serveur», à la page 13.](#)
4. Affichez les licences sur le serveur distant. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Affichage des détails d'une licence», à la page 14.](#)

Si vous arrivez à afficher la licence, le gestionnaire de licence est prêt à être connecté aux ordinateurs de bureau. Vous pouvez alors poursuivre et installer le produit sur les ordinateurs de bureau locaux. Si vous n'arrivez pas à afficher la licence, reprenez les étapes précédentes et vérifiez que le gestionnaire de licence a été installé correctement.

Installation du produit sur des ordinateurs de bureau locaux

Vous avez deux options pour installer le produit complet localement sur l'ordinateur. Vous pouvez effectuer l'installation manuellement sur chaque ordinateur ou utiliser une application telle que Systems Management Server (SMS) pour pousser l'installation sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows. Vous avez également la possibilité d'exécuter une installation en mode silencieux sur macOS.

Installation manuelle sur un ordinateur local

1. **Mettre à disposition le support d'installation.** Téléchargez l'eImage du produit puis extrayez les fichiers vers un lecteur réseau partagé. Si vous avez téléchargé le support d'installation iso, utilisez-le pour créer autant de copies que nécessaire ou extraire le contenu sur un lecteur réseau partagé.
2. **Copiez les instructions d'installation et préparez les informations de licence.** Faites autant de copies des instructions d'installation du produit que nécessaire. Les instructions d'installation sont disponibles sur le site de téléchargement ou dans le fichier ISO extrait, dans le répertoire / *Documentation/<langue>/InstallationDocuments* sur le site Fichier ISO . Suivez les instructions qui correspondent à votre type de licence. Après l'installation, entrez le ou le nom de l'ordinateur réseau sur lequel le gestionnaire de licences simultanées s'exécute. Remplissez ces informations dans l'espace prévu au début des instructions avant de les copier.
3. **Distribuez les documents d'installation aux utilisateurs finaux.** Distribuer le fichier téléchargé (fichier exécutable d'installation téléchargé ou installation Fichier ISO), les instructions d'installation et les informations de licence aux utilisateurs finaux qui peuvent procéder à l'installation manuelle sur chaque ordinateur si nécessaire.

Propagation vers les ordinateurs de bureau locaux exécutant Windows

Etant donné que les installations IBM SPSS Statistiques sont compatibles avec le programme d'installation de Microsoft Windows (Microsoft Windows Installer - MSI), vous pouvez propager une installation vers les ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux.

Propagation d'une installation vers des ordinateurs Windows

La propagation d'une installation est une méthode permettant de distribuer des logiciels à distance à un nombre indéfini d'utilisateurs finals sans intervention de la part de l'utilisateur. Vous pouvez propager l'installation complète d'IBM SPSS Statistiques vers les ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux exécutant Windows. La technologie que vous utilisez pour propager l'installation doit prendre en charge le moteur MSI 3.0 ou ultérieur.

Remarque : La propagation d'une installation n'est pas encore disponible sous macOS. Vous pouvez également exécuter une installation silencieuse. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Installation silencieuse sur les ordinateurs macOS»](#), à la page 12.

Écrasement d'une version précédente

Si vous souhaitez propager l'installation dans un répertoire dans lequel une version précédente de IBM SPSS Statistiques est installée, le programme d'installation remplace l'installation SPSS Statistics existante. Vous pouvez en option propager la désinstallation lorsque vous propagez une installation. Pour plus d'informations, voir [«Propagation d'une désinstallation»](#), à la page 11.

Propriétés des installations par propagation

Voici la liste des propriétés que vous pouvez utiliser pour les installations par propagation. Toutes les propriétés font la distinction majuscules et minuscules. Les valeurs doivent être mises entre guillemets si elles contiennent des espaces.

Propriété	Descriptif	Valeur valides	Valeur par défaut (le cas échéant)
INSTALLDIR	Répertoire où IBM SPSS Statistiques doit être installé sur l'ordinateur de l'utilisateur final. Cette propriété est facultative. Si elle est exclue, la valeur par défaut est <code>1C:\Program Files\IBM\SPSS\</code> .	Chemin d'accès valide, tel que <code>C:\Statistics</code> .	<code>1C:\Program Files\IBM\SPSS\</code>
LSHOST	Adresses IP ou noms de l'ordinateur ou des ordinateurs réseau sur lesquels le gestionnaire de licence simultanée est exécuté.	Un ou plusieurs noms d'ordinateur réseau ou adresses IP valides. Les adresses ou noms multiples sont séparés par le signe tilde (par exemple, <code>server1~server2~server3</code>).	
COMMUTE_MAX_LIFE	Nombre de jours maximum pendant lesquels un utilisateur final peut emprunter une licence nomade. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Configuration des licences nomades» , à la page 16.	Un nombre compris entre 1 et 30.	7

Tableau 1. Propriétés des installations par propagation (suite)

Propriété	Descriptif	Valeur valides	Valeur par défaut (le cas échéant)
ENABLE_CONNECTIONS	Active et désactive les fonctions de connectivité Internet (partage d'informations, génération de rapports d'erreur et mises à jour de l'écran de bienvenue).	YES ou NO	

Fichiers MSI

Si vous avez téléchargé le support d'installation .iso, le fichier IBM SPSS Statistiques.msi se trouve sous le répertoire Windows\SPSSStatistics\ dans le contenu extrait du fichier téléchargé eImage.

Si vous devez extraire les fichiers MSI du fichier .exe que vous avez téléchargé, suivez les étapes de l'article.

Exemple de ligne de commande

Voici une ligne de commande que vous pouvez utiliser pour propager une installation de produit. Entrez tout le texte sur une seule ligne.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LSHOST="mylicserver"
```

Propagation de l'installation à l'aide de SMS

Les étapes de base pour utiliser Systems Management Servers (SMS) pour pousser IBM SPSS Statistiques sont les suivantes :

1. Si vous avez téléchargé le logiciel, vous devez d'abord extraire le contenu de l'eImage, puis copier le sous-répertoire sous le répertoire *Windows\SPSSStatistics* dans un répertoire se trouvant sur un ordinateur réseau.
2. Editez le fichier IBM SPSS Statistiques.sms situé dans le répertoire copié. Au moyen d'un éditeur de texte, modifiez la valeur de **CommandLine** en ajoutant les propriétés adéquates. Pour obtenir la liste des propriétés disponibles, voir «Propriétés des installations par propagation», à la page 9. Veillez à indiquer le fichier MSI correct dans la ligne de commande.
3. Créez un package à partir du fichier IBM SPSS Statistiques.sms et distribuez le package aux machines de bureau de l'utilisateur final.

Utilisation de la stratégie de groupe ou d'une technologie proche pour propager l'installation

1. Si vous avez téléchargé le logiciel, vous devez d'abord extraire le contenu de l'eImage, puis copier le sous-répertoire approprié sous le répertoire *Windows\SPSSStatistics* vers un répertoire se trouvant sur un ordinateur réseau.
2. A l'aide d'une application telle qu'ORCA, modifiez le tableau Propriétés dans le fichier *IBM SPSS Statistics 32.msi* adapté qui se trouve dans le dossier copié. ORCA fait partie du SDK Windows 2003 Server, que vous pourrez trouver à l'adresse <http://www.microsoft.com/downloads> en recherchant le SDK. Pour obtenir la liste des propriétés pouvant être ajoutées au tableau Propriétés, voir «Propriétés des installations par propagation», à la page 9. Veillez à utiliser le fichier MSI correct.
3. Créez un pack à l'aide du fichier *IBM SPSS Statistics 32.msi* modifié et distribuez-le sur les ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux.

Propagation de l'installation sur un système dont la langue n'est pas l'anglais

Vous pouvez réaliser la propagation sur un système dont la langue n'est pas l'anglais sans spécification supplémentaire. Toutefois, le programme d'installation (si vous propagez une installation interactive), ainsi que l'interface utilisateur et l'aide apparaîtront en anglais. La langue de l'interface utilisateur peut être modifiée par les utilisateurs une fois le produit installé, mais l'aide traduite ne sera pas disponible.

Vous pouvez utiliser la propriété TRANSFORMS pour spécifier l'un des fichiers MST disponibles sur le site Fichier ISO ou dans le fichier téléchargé eImage. Le fichier MST permet au programme d'installation, à l'interface utilisateur et à l'aide d'être affichés dans la langue désirée. Les fichiers MST ne sont pas disponibles si vous avez téléchargé IBM SPSS Statistiques. Certains utilisateurs doivent installer manuellement les packs de langue de l'aide traduite et changer la langue de l'interface manuellement dans le produit.

La propriété TRANSFORMS est un paramètre de *MsiExec.exe*. L'exemple suivant utilise la propriété TRANSFORMS pour la propagation d'une installation en français. Le programme d'installation et l'interface utilisateur vont apparaître en français, et l'aide va être installée en français. (Vous avez également la possibilité de remplacer la langue de l'aide grâce à la propriété HELPCHOICE. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés des installations par propagation», à la page 9.) Entrez tout le texte sur une seule ligne.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 32.msi" /qn /L*v logfile.txt  
INSTALLDIR="C:\Statistics" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

Les fichiers MST de langue suivants sont situés dans le répertoire *Windows\SPSSStatistics* sur le Fichier ISO . Si vous avez téléchargé une eImage, ces fichiers se trouvent à la racine des fichiers eImage extraits.

Langue	Fichier MST
Anglais	1033.mst
Français	1036.mst
Allemand	1031.mst
Italien	1040.mst
Japonais	1041.mst
Coréen	1042.mst
Polonais	1045.mst
Russe	1048.mst
Espagnol	1034.mst
Chinois simplifié	2052.mst
Chinois traditionnel	1028.mst

Propagation d'une désinstallation

Remarque : Lorsque vous propagez la commande de désinstallation, l'utilisateur final perd ses personnalisations. Si certains utilisateurs nécessitent des personnalisations, vous pouvez les exclure de la distribution et leur demander d'installer le produit manuellement.

Si vous propagez une installation d'une version ultérieure d'IBM SPSS Statistiques, vous pouvez procéder à une désinstallation au préalable. Vous pouvez effectuer la désinstallation en mode silencieux à l'aide du fichier *push_uninstall.bat* qui est inclus dans les fichiers eImage extraits.

Le tableau suivant répertorie les ID de désinstallation des versions précédentes.

Tableau 3. ID de désinstallation pour IBM SPSS Statistiques

Version	ID de désinstallation
28.*	A partir de la version 28, utilisez le fichier push_uninstall.bat pour désinstaller le produit.
27.0.1	{4FEFE042-19D2-47AD-9D27-B24710418A05}
27.0	{8EAD21F8-AD8B-4C6F-ABE6-92357CAB043E}
26.*	{1AC22BAE-DC13-4991-9910-AE3743A4592D}
25.*	{C2D1E17D-CB8A-4742-84FA-1DB5C6A1ABDD}
24.*	{4762AE15-E5A3-43BF-8822-1CFC70FB147A}
23.*	{C3BA73A4-2A45-4036-8541-4F5F8146078B}
22.*	{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7}
21.*	{1E26B9C2-ED08-4EEA-83C8-A786502B41E5}
20.*	{2AF8017B-E503-408F-AACE-8A335452CAD2}
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}
17.0.1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
17.0.0	
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

Installation silencieuse sur les ordinateurs macOS

Une installation automatique en mode silencieux n'affiche pas d'interface graphique et ne nécessite pas l'intervention de l'utilisateur.

Utilisez la commande suivante pour exécuter une installation silencieuse. Sur macOS, vous devez vous exécuter en tant que root ou avec la commande sudo .

```
sudo installer -pkg IBM\ SPSS\ Statistics.pkg -target /
```

Remarque : Si vous souhaitez propager une installation silencieuse sous MacOS avec une licence activée, vous devez écrire un script qui exécute la commande d'installation silencieuse et appelle les outils licenseactivator une fois l'installation terminée. Par exemple :

```
sudo installer -pkg IBM\ SPSS\ Statistics.pkg -target /
cd /Applications/IBM\ SPSS\ Statistics/Resources/Activation
./licenseactivator LSHOST=[Server Name]
```

L'outil licenseactivator est installé à l'adresse suivante /Applications/IBM SPSS Statistics/Resources/Activation.

Désactivation des fonctions de connectivité Internet

Après l'installation, vous pouvez utiliser la commande suivante pour désactiver les fonctions de connectivité Internet (partage d'informations, génération de rapports d'erreur et mises à jour de l'écran de bienvenue). La commande doit être exécutée à partir du répertoire /Applications/IBM

SPSS Statistics/Resource/Configuration (il s'agit de l'emplacement d'installation par défaut) :

```
./Configure NO
```

Administration de la licence simultanée

Le gestionnaire de licence se charge de la maintenance de votre licence simultanée. Pour administrer le gestionnaire de licence et afficher des informations sur les licences simultanées qu'il gère, vous pouvez utiliser l'application WlmAdmin, qui sert d'interface utilisateur principale à l'administrateur du gestionnaire de licence. L'administrateur du gestionnaire de licence est installé automatiquement avec le gestionnaire de licences simultanées sous Windows. Si vous administrez un gestionnaire de licence sur un ordinateur s'exécutant sous un système d'exploitation autre que Windows ou sur un ordinateur Windows distant, vous devez installer l'administrateur du gestionnaire de licence sur un ordinateur Windows distinct. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Installation du gestionnaire de licence et des outils sur Windows»](#), à la page 3.

Remarque : Si vous avez besoin d'informations administratives supplémentaires, consultez la documentation SafeNet installée avec l'administrateur du gestionnaire de licence. Cette documentation se trouve dans le répertoire `help\Content` du répertoire d'installation de l'administrateur du gestionnaire de licence (par exemple, `C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT`).

Démarrage de l'application WlmAdmin

A partir du menu Démarrer de Windows, sélectionnez :

[Tous] Programmes > IBM > Outils de licence SPSS > <version> > Administration du serveur Sentinel RMS

Ajout d'un serveur

Avant de pouvoir administrer un gestionnaire de licence, vous devez ajouter son serveur à l'application WlmAdmin. Deux options s'offrent à vous pour ajouter le serveur.

Ajout manuel d'un serveur

1. A partir des menus de l'application WlmAdmin, sélectionnez :

Editer > Liste définie de serveurs

2. Dans la boîte de dialogue Liste définie de serveurs, saisissez le nom ou l'adresse IP du serveur sur lequel le gestionnaire de licence est exécuté.

3. Cliquez sur **Ajouter**.

4. Cliquez sur **OK**.

Le serveur apparaît maintenant dans la Liste définie de serveurs située dans le panneau gauche de l'application WlmAdmin.

Affichage de la liste des serveurs sur le sous-réseau

1. Dans le panneau gauche de l'application WlmAdmin, cliquez sur le signe **+** en regard de **Serveurs Subnet**.

Une liste des serveurs de gestionnaire de licence présents sur le sous-réseau s'affiche. Si un serveur spécifique est introuvable avec cette méthode, ajoutez-le manuellement comme décrit ci-dessus.

Obtention d'informations de journal

Si les utilisateurs finaux ont des difficultés à déverrouiller des licences, les fichiers journaux peuvent vous fournir des informations utiles à ce sujet. Vous pouvez utiliser la variable d'environnement LSERVOPTS et les options `-f <trace-log-file>` et `-l <usage-log-file>` pour spécifier que les fichiers journaux doivent être créés. Pour plus d'informations sur cette variable d'environnement et ses options, consultez la documentation SafeNet située dans le répertoire *Content* sous le répertoire d'installation de l'administrateur du gestionnaire de licence.

Affichage des détails d'une licence

Vous pouvez afficher les détails des licences ajoutées manuellement ou par l'intermédiaire de l'assistant d'autorisation de licence.

1. Dans le panneau gauche de l'application WlmAdmin, cliquez sur le signe **+** en regard du serveur du gestionnaire de licence pour afficher les licences.
2. Cliquez sur le nom de la licence. Le panneau droit affiche les détails concernant la licence. Des codes sont utilisés pour identifier les licences. La première partie du code indique sa fonction. La seconde partie indique la version.

Affichage des noms associés aux codes de fonction

1. A l'aide d'une invite de commande, accédez au répertoire dans lequel vous avez installé l'administrateur du gestionnaire de licence.
2. Tapez `lmshowlic <server>` (Windows) ou `./lmshowlic <server>` (autres systèmes d'exploitation), où `<server>` est le nom ou l'adresse IP du serveur sur lequel le gestionnaire de licences est exécuté.

La sortie donne la liste de toutes les fonctions disponibles sur le serveur, groupées par produit et par version.

Configuration des serveurs de licences redondants

Vous pouvez configurer plusieurs serveurs de licences redondants qui prennent en charge le même groupe d'utilisateurs. Les serveurs redondants permettent d'éviter une interruption lorsqu'un serveur tombe en panne. Un autre serveur redondant peut prendre en charge la gestion de la licence lorsque le premier serveur tombe en panne.

Vous devez disposer d'un code de licence spécial afin d'activer la fonction de redondance (comme expliqué dans les étapes suivantes). Pour obtenir de l'aide sur la création d'une clé de licence redondante ou sur tout autre problème de licence, consultez l'[IBM SPSS License Key Center](#).

Il doit y avoir un nombre impair de serveurs (au moins trois) et une majorité d'entre eux doit fonctionner en même temps. Par exemple, s'il y a trois serveurs de licences redondants, deux d'entre eux doivent fonctionner simultanément.

Préparation des serveurs de licences redondants

1. Installez le gestionnaire de licence. Pour plus d'informations, voir [«Installation du gestionnaire de licence simultanée»](#), à la page 2.
2. A l'aide d'une invite de commande, accédez au répertoire dans lequel vous avez installé le gestionnaire de licence.
3. Ayez en votre possession le code de verrouillage pour chaque serveur. A l'invite de commande, entrez `echoid` (Windows) ou `./echoid64` (autres systèmes d'exploitation).
4. Notez le code de verrouillage sur papier. Vous en aurez besoin pour les prochaines étapes.
5. Répétez ces étapes pour chaque serveur de licence redondant.

Activation des licences redondantes

1. Accédez à IBM SPSS License Key Center (<https://spss.subscribenet.com/control/ibmp/login>).
2. Créez un code d'autorisation simultané.
3. Une fois ce code créé, cliquez dessus, puis faites défiler jusqu'à ce que vous arriviez aux champs concernant le code de verrouillage (**Lock Code**). Vous pouvez alors ajouter plusieurs codes de verrouillage à la clé de licence.
4. Entrez les codes de verrouillage des étapes précédentes dans les champs appropriés.
5. Cliquez sur **Soumettre**.

Configuration du pool de serveurs de licences redondants

1. Si un gestionnaire de licence est en cours d'exécution sur l'un des serveurs de licence redondants, interrompez l'exécution du gestionnaire de licence sur chaque ordinateur.
2. A partir des menus de l'application WlmAdmin, sélectionnez :
Editer > Fichier de licence redondant
Cette action ouvre l'application WrlfTool.
3. A partir des menus de l'application WrlfTool, sélectionnez :
Fichier > Nouveau
4. Pour chaque serveur de licence redondant, cliquez sur **Ajouter** pour spécifier le nom d'hôte et l'adresse IP de chaque serveur.
5. Modifiez l'ordre d'apparition des serveurs de façon à indiquer l'ordre d'utilisation des serveurs de licence redondants. Le serveur principal apparaît en premier dans la liste.
6. Cliquez sur **Ajouter licence** pour ajouter la ou les licence(s) que le service clients ou votre bureau local vous ont envoyée(s). Si vous avez obtenu plusieurs licences, vérifiez bien que vous les avez toutes ajoutées.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez terminé.

Sauvegarde du fichier de licence redondant

1. A partir des menus de l'application WrlfTool, sélectionnez :
Fichier > Enregistrer sous
2. Enregistrez le fichier de licence redondant (*lserverlf*) dans un emplacement facilement accessible. Vous devrez copier le fichier aux étapes suivantes.

Configuration des serveurs de licences redondants

1. Copiez le fichier de licence redondant (*lserverlf*) dans le répertoire d'installation du gestionnaire de licence sous Windows. Si vous avez accepté l'emplacement par défaut, vérifiez le dossier C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT. Sur les autres systèmes d'exploitation, copiez le fichier directement dans le répertoire d'installation du gestionnaire de licence. Il doit y avoir au moins trois serveurs de licence redondants.
2. Démarrez le gestionnaire de licence sur chaque serveur de licence redondant.

Configuration des ordinateurs de l'utilisateur final

Lorsque l'utilisateur final installe le produit, il doit spécifier tous les serveurs redondants ainsi que les noms ou adresses IP de chaque serveur séparés par le signe tilde (par exemple, *serveur1~serveur2~serveur3*). Le programme d'installation ajoute ensuite les informations de configuration nécessaires à l'ordinateur de l'utilisateur final. Si le produit est déjà installé sur

les ordinateurs de bureau, vous pouvez exécuter les étapes manuelles suivantes pour ajouter les informations de configuration. Vous pouvez également propager une désinstallation suivie d'une nouvelle installation qui définit tous les serveurs. Pour plus d'informations sur la propagation des installations, voir «Propagation d'une installation vers des ordinateurs Windows», à la page 9.

1. Ouvrez le fichier *commutelicense.ini* dans un éditeur de texte. Sous Windows, ce fichier se trouve dans le répertoire d'installation du produit sur l'ordinateur de bureau. Sur macOS,, ce fichier se trouve dans le répertoire <installation directory>/Resources/Activation/.
2. Remplacez la valeur de DAEMONHOST par les noms de serveur ou les adresses IP séparés par un tilde (~). Par exemple :

```
DAEMONHOST=server1~server2~server3
```

3. Enregistrez *commutelicense.ini*.

Configuration des licences nomades

Les licences nomades permettent aux utilisateurs finaux de réserver des licences sur le gestionnaire de licences, afin qu'ils puissent les utiliser lorsqu'ils ne sont pas connectés au réseau. Sous Windows, les licences nomades ne sont *pas* activées par défaut. Sous les autres systèmes d'exploitation, elles sont activées par défaut. Les instructions permettant d'emprunter la licence nomade apparaissent dans les instructions d'installation destinées à l'utilisateur final.

Vous pouvez limiter le pourcentage de licences qui sont activées pour le partage (licences nomades) sur le serveur gestionnaire de licence. Il est bon de limiter le nombre de licences nomades pour empêcher que les licences (jetons) ne soient monopolisées par les utilisateurs nomades. Lorsque le pourcentage de licences spécifié est utilisé par les utilisateurs nomades, il n'y en a plus de disponibles jusqu'à ce que les licences nomades arrivent à expiration ou soient remises. Vous pouvez également configurer la durée maximum pendant laquelle un utilisateur final peut emprunter une licence. La durée maximum par défaut est de sept jours.

Important : Si vous utilisez des serveurs de licence redondants avec des licences nomades, seul le serveur de licence principal permet aux utilisateurs d'emprunter ou de remettre une licence. Si le serveur de licence principal est désactivé, les utilisateurs finaux ne pourront pas emprunter ni remettre des licences.

Définition du pourcentage de licences nomades disponibles

1. Créez une variable d'environnement LSERVOPTS sur le serveur gestionnaire de licence. Cette variable est créée pendant l'installation du gestionnaire de licence sous Windows. Vous devez donc effectuer cette opération uniquement pour les autres systèmes d'exploitation.
2. Modifiez la valeur de la variable d'environnement LSERVOPTS pour y inclure -com <percentage>, où <percentage> est une valeur numérique comprise entre 0 et 100 indiquant le pourcentage de licences disponibles pour la navette. La valeur 0 désactive les licences nomades. Le commutateur est inclus par défaut dans Windows et est réglé sur 0.
3. Redémarrez l'ordinateur sur lequel le gestionnaire de licence s'exécute.

Définition de la durée maximum des licences nomades

La durée maximum pendant laquelle un utilisateur peut emprunter une licence nomade est indiquée par le paramètre *CommuterMaxLife* du fichier *commutelicense.ini* sur l'ordinateur de bureau. Sous Windows, le fichier *commutelicense.ini* se trouve dans le répertoire d'installation du produit sur l'ordinateur de bureau. Sur macOS,, vous devez éditer le fichier *commutelicense.ini* qui se trouve sur <installation directory>/Resources/Activation. Pour Windows et macOS, ouvrez *commutelicense.ini* et recherchez *CommuterMaxLife*. Définissez la valeur de cette option sur le nombre de jours maximum pendant lesquels les utilisateurs finaux pourront emprunter une licence nomade. Ce nombre doit être compris entre 1 et 30. Vous pouvez également définir cette valeur lorsque vous propages l'installation. Pour plus d'informations, voir «Propagation d'une installation vers des ordinateurs Windows», à la page 9.

Remarque : Cette fonctionnalité tient compte de la date, et non de l'heure. Par exemple, si vous fixez l'option `CommuterMaxLife` à un jour, l'extraction d'une licence se fera à 9 a.m, Cette licence ne sera pas restituée avant minuit le jour suivant. Ainsi, bien que l'option `CommuterMaxLife` soit définie sur une journée, la licence est en fait conservée pendant 39 heures.

Obtention de la liste des licences empruntées via la ligne de commande

Vous pouvez identifier les utilisateurs ayant emprunté des licences.

1. A l'aide d'une invite de commande, accédez au répertoire dans lequel vous avez installé l'administrateur du gestionnaire de licence.
2. Tapez `lsmon <server>` (Windows) ou `./lsmon64 <server>` (autres systèmes d'exploitation), où `<server>` est le nom ou l'adresse IP du serveur sur lequel le gestionnaire de licences est exécuté. Vous pouvez ignorer le nom du serveur de licence si vous ne souhaitez afficher les licences empruntées que pour le serveur localhost.

Obtention de la liste des licences empruntées via l'application WlmAdmin

Vous pouvez également afficher les licences empruntées dans l'application WlmAdmin :

1. Dans le panneau gauche de l'application WlmAdmin, cliquez sur le signe **+** en regard du serveur du gestionnaire de licence.
2. Cliquez sur le signe **+** en regard de **Clients**. Les clients utilisant la licence simultanée sont répertoriés. Si aucun client n'apparaît, cela signifie qu'aucun utilisateur n'exécute la licence simultanée.
3. Sélectionnez un client spécifique pour voir s'il a emprunté une licence. Consultez les informations détaillées dans le panneau droit après avoir effectué une sélection.

Configuration des réservations de licence

Vous pouvez créer un fichier de réservation qui spécifie le nombre de licences réservées à des utilisateurs spécifiques ou à des groupes d'utilisateurs. Les utilisateurs sont identifiés par un identifiant réseau ou le nom des ordinateurs (*et non* par les adresses IP) Par exemple, vous pouvez configurer un fichier de réservation qui réserve la licence pour un groupe d'utilisateurs principaux. Les licences seront toujours disponibles pour ces utilisateurs. Vous pouvez également utiliser les réservations pour refuser l'accès à la licence à certains utilisateurs.

Création d'un fichier de réservation

1. A partir des menus de l'application WlmAdmin, sélectionnez :

Éditer > Fichier de réservation

Cette action ouvre l'application Wlsgmrg.

2. A partir des menus de l'application Wlsgmrg, sélectionnez : **Fichier > Nouveau**.

Ajout de licences et d'utilisateurs au fichier de réservation

1. A partir des menus de l'application Wlsgmrg, sélectionnez :

Fonction > Ajouter

2. Cliquez sur **Suivant** sur le premier écran de l'assistant.
3. Indiquez le code de fonction correspondant à la licence que vous voulez réserver. Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir les codes de fonction associés aux licences, voir «Affichage des détails d'une licence», à la page 14. Définissez également une version spécifique, qui est entrée telle qu'elle apparaît dans l'application WlmAdmin (par exemple, 160). La version n'est pas facultative. Ignorez les contrôles de capacité, car les licences de capacité ne sont pas prises en charge.
4. Cliquez sur **Suivant**.

5. Indiquez un nom pour un groupe d'utilisateurs. Le nom est arbitraire, mais vous devez le rendre descriptif (par exemple, Sales).
6. Indiquez le nombre de licences qui sont réservées pour le groupe. Les membres d'un groupe peuvent continuer à accéder à toutes les licences mais le nombre de licences que vous indiquez ne sera plus disponible pour les utilisateurs qui ne sont pas inclus dans le groupe. Cela signifie que si vous avez 10 licences et que vous en réservez 5, les membres du groupe auront 10 licences disponibles, tandis que les autres utilisateurs n'en auront que 5.
7. Dans la fenêtre Membres, cliquez sur **Ajouter** pour indiquer un nom d'utilisateur ou d'ordinateur correspondant au groupe (n'utilisez pas d'adresse IP). Si l'utilisateur ou la machine sont inclus dans le groupe, ils peuvent utiliser la licence réservée. Si l'utilisateur ou la machine sont exclus du groupe, ils ne peuvent pas accéder à la licence réservée. Spécifiez autant d'utilisateurs ou de machines que nécessaire. Remarquez que les groupes doivent être mutuellement exclusifs. Par conséquent, les groupes différents pour une même licence ne peuvent pas comprendre les mêmes utilisateurs ou ordinateurs.
8. Cliquez sur **Terminer** lorsque tous les utilisateurs ont été ajoutés au groupe.
9. Ajoutez d'autres groupes ou licences si nécessaire. Vous pouvez également modifier ou supprimer des licences et des groupes en faisant un clic droit et en sélectionnant **Propriétés**.

Sauvegarde du fichier de réservation

1. Lorsque la configuration du fichier de réservation est terminée, à partir des menus, sélectionnez :
Fichier > Enregistrer sous
2. Enregistrez le fichier dans un emplacement facilement accessible. Vous devrez copier le fichier à l'étape suivante.
3. Permet au serveur de licences de rechercher automatiquement le fichier *lsreserv* au démarrage et de le copier dans le répertoire d'installation du gestionnaire de licences sous Windows. Si vous avez accepté l'emplacement par défaut, vérifiez le dossier C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT. Sur les autres systèmes d'exploitation, copiez le fichier directement dans le répertoire d'installation du gestionnaire de licence.
4. Si vous voulez appliquer les mêmes réservations à tous les serveurs redondants, copiez le fichier de réservation (*lsreserv*) sur chaque serveur.
5. Redémarrez chaque gestionnaire de licence lorsque vous avez terminé.

Démarrage et arrêt du gestionnaire de licence

La méthode employée pour démarrer le gestionnaire de licence va dépendre de votre système d'exploitation.

Fenêtres

Sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows, le gestionnaire de licence est un service système. Par défaut, le service est démarré automatiquement. Toutefois, au cas où vous devriez le démarrer manuellement :

1. Dans le Panneau de configuration de Windows, double-cliquez sur **Outils d'administration**.
2. Double-cliquez sur **Services**.
3. Recherchez **Gestionnaire de licence Sentinel RMS for IBM SPSS** dans la liste Services.
4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le service et choisissez **Démarrer** ou **Arrêter**.

Autres systèmes d'exploitation

Sur les autres systèmes d'exploitation, le gestionnaire de licence est un service daemon. Effectuez les étapes suivantes pour le démarrer manuellement. Vous pouvez également configurer le gestionnaire de licence pour qu'il démarre automatiquement (voir les instructions ci-dessous).

1. A l'aide de l'invite de commande, accédez au répertoire dans lequel vous avez installé le gestionnaire de licence.
2. **Démarrage.** Tapez `./lserv64 &` en tant que superutilisateur à l'invite de commande, puis appuyez sur Entrée.
3. **Arrêt.** En tant que root, tapez `./lsrvdown64 <hostname>` à l'invite de commande, où *<nom d'hôte>* est le nom de réseau de l'ordinateur sur lequel le gestionnaire de licences est exécuté. Appuyez ensuite sur Entrée.

Configuration du démarrage automatique du gestionnaire de licence

Fenêtres

1. Dans le Panneau de configuration de Windows, double-cliquez sur **Outils d'administration**.
2. Double-cliquez sur **Services**.
3. Recherchez **Gestionnaire de licence Sentinel RMS for IBM SPSS** dans la liste Services.
4. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'histogramme, puis sélectionnez **Propriétés**.
5. Réglez le type de démarrage sur **Automatique**.
6. Cliquez sur **OK**.

Autres systèmes d'exploitation

1. Ajoutez `./lserv64 &` à l'un des fichiers de démarrage du système d'exploitation.

Désinstallation du gestionnaire de licence et des outils

Fenêtres

1. A partir du menu Démarrer de Windows, sélectionnez :
Paramètres > Panneau de configuration
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Sélectionnez **Gestionnaire de licence Sentinel RMS for IBM SPSS** puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui** lorsqu'un message vous demande de supprimer le gestionnaire de licence.

Autres systèmes d'exploitation

1. A l'aide de l'invite de commande, accédez au répertoire dans lequel vous avez installé le gestionnaire de licence.
2. En tant que root, arrêtez le gestionnaire de licences en tapant `./lsrvdown64 <hostname>` à l'invite de commande, où *<nom d'hôte>* est le nom de réseau de l'ordinateur sur lequel le gestionnaire de licences est exécuté. Appuyez ensuite sur Entrée.
3. Supprimez le répertoire dans lequel le gestionnaire de licence est installé.

Dépannage des ordinateurs

Si les ordinateurs des utilisateurs finaux ne trouvent pas le gestionnaire de licence :

1. Exécutez `lswhere` (Windows) ou `./lswhere64` (macOS) pour vérifier que l'ordinateur de bureau parvient à trouver l'ordinateur réseau sur lequel est exécuté le gestionnaire de licence. Pour plus d'informations, voir [«Exécution d'lswhere»](#), à la page 20.
2. Assurez-vous que le service de gestionnaire de licence est en cours d'exécution sur l'ordinateur réseau.

3. Recherchez le fichier *commutelicense.ini* approprié. Sous Windows, ce fichier se trouve dans le répertoire d'installation du produit sur l'ordinateur de bureau. Sur macOS,, ce fichier se trouve dans le répertoire <installation directory>/Resources/Activation/. Ouvrez *commutelicense.ini* et assurez-vous que DAEMONHOST indique le nom ou l'adresse IP correct de l'ordinateur sur lequel est exécuté le gestionnaire de licence. Si vous utilisez des serveurs redondants, cet espace doit tous les définir. Chaque nom est séparé par le symbole tilde (~). Par exemple, si les ordinateurs du gestionnaire de licences sont *SERVER1*, *SERVER2* et *SERVER3*, DAEMONHOST est défini sur *SERVER1~SERVER2~SERVER3*.

Exécution d'lswhere

Vous pouvez exécuter `lswhere` (Windows) ou `./lswhere64` (macOS et Linux) à partir de l'ordinateur de bureau d'un utilisateur final afin de vérifier quel ordinateur exécute le gestionnaire de licences simultanées.

1. A l'invite de commande, remplacez le répertoire actuel par l'un des répertoires suivants :
 - **Windows.** <installation directory>
 - **macOS.** <installation directory>/Resources/Activation/
2. Tapez `lswhere` (Windows) ou `./lswhere64` (macOS).

Service et assistance

Pour obtenir l'assistance technique de IBM Corp., visitez le site <http://www.ibm.com/support> et soumettez votre problème. Vous devrez vous enregistrer auprès du Support technique de IBM Corp., si ce n'est déjà fait.

IBM Corp. organise régulièrement des formations sur les produits IBM Corp.. Si vous le souhaitez, vous pouvez également bénéficier de ces formations sur votre lieu de travail. Pour des informations sur les séminaires de formation, consultez <http://www.ibm.com/training/spss>.

