

IBM SPSS Analytic Server
Versión 3.6

Manual del usuario



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que se refiere, lea la información en “[Avisos](#)” en la [página 43](#).

Información sobre el producto

Esta edición se aplica a la versión 3, release 3.6, modificación 0 de IBM® SPSS Analytic Server y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright International Business Machines Corporation .

Contenido

Capítulo 1. Consola de Servidor analítico.....	1
Orígenes de datos	1
Valores (orígenes de datos de archivos).....	6
Correlaciones de campos de HCatalog.....	13
Utilización de orígenes de datos de HCatalog.....	14
Vista previa y metadatos (orígenes de datos).....	19
Proyectos	20
Gestión de usuarios y grupos	22
Gestión de roles de usuario y de grupo	23
Reglas de denominación	24
Capítulo 2. Integración de ModeladorSPSS.....	25
Nodos soportados.....	25
Retrotracción a HCatalog/Hive.....	29
Capítulo 3. Resolución de problemas.....	41
Avisos.....	43
Marcas registradas.....	44

Capítulo 1. Consola de Servidor analítico

Servidor analítico proporciona una interfaz de cliente ligero para gestionar orígenes de datos y proyectos.

Iniciar la sesión

1. Escriba el URL de Servidor analítico en la barra de direcciones del navegador. El URL puede obtenerse del administrador del servidor.
2. Escriba el nombre de usuario con el que iniciar sesión en el servidor.
3. Escriba la contraseña asociada al nombre de usuario especificado.

Nota: El nombre de usuario que se especifica durante la solicitud de inicio de sesión en la consola de Servidor analítico se especifica sin el sufijo de nombre de dominio. Como resultado, cuando se definen varios dominios, se presentan a los usuarios una lista desplegable de **Dominios** que les permite seleccionar el dominio adecuado. Cuando sólo hay un dominio definido, no se presenta a los usuarios ninguna lista desplegable **Dominios** al iniciar sesión en Servidor analítico.

Después del inicio de sesión, se visualiza la pantalla de inicio de la consola.

Navegación en la consola

- La cabecera muestra el nombre de producto, el nombre del usuario conectado actualmente y el enlace al sistema de ayuda. El nombre del usuario que actualmente ha iniciado la sesión es el primero de una lista desplegable que incluye el enlace de cierre de sesión.
- El área de contenidos visualiza las acciones que puede realizar desde la pantalla inicial de la consola.

Orígenes de datos

Un origen de datos es una colección de registros más un modelo de datos que define un conjunto de datos de análisis. El origen de los registros puede ser un archivo (texto delimitado, texto de ancho fijo, Excel) en HDFS, una base de datos relacional, HCatalog o geoespacial. El modelo de datos define todos los metadatos (nombres de campo, almacenamiento, nivel de medida, etc.) necesarios para analizar los datos. Los propietarios de un origen de datos pueden otorgar o restringir el acceso a dicho origen de datos.

Listado de orígenes de datos

La página principal de Orígenes de datos proporciona una lista de los orígenes de datos de los que el usuario actual es miembro.

- Pulse el nombre de un origen de datos para visualizar sus detalles y editar sus propiedades.
- Escriba en el área de búsqueda para filtrar el listado a fin de visualizar solo orígenes de datos con la serie de búsqueda en su nombre.
- Pulse **Nuevo** para crear un nuevo origen de datos con el nombre y el tipo de contenido especificado en el diálogo **Añadir nuevo origen de datos**.
 - Consulte “Reglas de denominación” en la página 24 para conocer las restricciones sobre los nombres que puede dar a los orígenes de datos.
 - Los tipos de contenido disponibles son Archivo, Base de datos, HCatalog y Geospatial.

Notas:

- La opción HCatalog solo está disponible si se ha configurado Analytic Server para trabajar con esos orígenes de datos.
- El tipo HCatalog no está disponible para HDP 3.0 o posterior y CDH 6.0 o posterior.
- Una vez seleccionado, el tipo de contenido no podrá editarse.

- Puede importar/exportar varios orígenes de datos en una sola acción.
 - Pulse **Suprimir** para eliminar el origen de datos. Esta acción no afecta en modo alguno a los archivos asociados al origen de datos.
 - Pulse **Renovar** para actualizar la lista.
 - La lista desplegable **Acciones** realiza la acción seleccionada.
1. Seleccione **Exportar** para crear un archivado de los orígenes de datos seleccionados y guarde el archivado en el sistema de archivos local. Este archivo incluye los archivos que se añadieron a los orígenes de datos seleccionados en modalidad **Proyectos** o en modalidad **Origen de datos**.
Nota: Cuando solamente se selecciona un origen de datos, el nombre de archivo de archivado comparte el nombre de origen de datos seleccionado. Si se selecciona más de un origen de datos, el nombre de archivo de archivado adopta de forma predeterminada el nombre `datasources.zip`.
 2. Seleccione **Importar** para importar los archivos creados por la acción Exportar.
Nota: Los archivos de archivado que contienen información de varios orígenes de datos no se pueden importar. En estos casos, los archivos de orígenes de datos individuales deben extraerse en primer lugar del archivado `datasources.zip`.
 3. Seleccione **Duplicar** para crear una copia del origen de datos.

Detalles individuales del origen de datos

El área de contenidos se divide en varias secciones, dependiendo del tipo de contenido del origen de datos.

Detalles

Estos valores son comunes a todos los tipos de contenido.

Nombre

Campo de texto editable que muestra el nombre del origen de datos.

Nombre de visualización

Campo de texto editable que muestra el nombre del origen de datos tal como se visualiza en otras aplicaciones. Si está en blanco, se utiliza el Nombre como nombre de visualización.

Descripción

Campo de texto editable que proporciona un texto descriptivo del origen de datos.

Es público

Casilla de verificación que indica si cualquiera puede ver el origen de datos (cuando está marcada) o si deben añadirse explícitamente usuarios y grupos como miembros (cuando está sin marcar).

Es compartición global

Un recuadro de selección que controla si Spark RDD se almacena en la memoria caché global. Cuando se selecciona, Spark RDD siempre se almacena en la memoria caché global. Cuando se deselecciona, Spark RDD se elimina de la memoria caché global cuando no hay ningún trabajo de Spark utilizandoarlo.

Atributos personalizados

Las aplicaciones pueden asociar propiedades a los orígenes de datos como, por ejemplo, si el origen de datos es temporal, mediante el uso de atributos personalizados. Estos atributos se exponen en la consola de Servidor analítico para proporcionar una visión más detallada del modo en que las aplicaciones utilizan el origen de datos.

Pulse **Guardar** para conservar el estado actual de los valores.

Compartición

Estos valores son comunes a todos los tipos de contenido.

La propiedad de un origen de datos puede compartirse añadiendo usuarios y grupos en calidad de autores o lectores.

- Cuando se escribe en el cuadro de texto, se filtran usuarios y grupos que tengan la serie de búsqueda en el nombre. Seleccione **Autor** o **Lector** de la lista desplegable para asignar su rol en el origen de datos. Pulse **Añadir miembro** para añadirlos a la lista de miembros.
- Para eliminar un participante, seleccione un usuario o grupo en la lista de miembros y pulse **Eliminar miembro**.

Nota: Los usuarios con el rol de **Administrador** tendrán acceso de lectura y escritura a todos los orígenes de datos, independientemente de que aparezcan o no específicamente en la lista de miembros.

Entrada de archivo

Valores propios de la definición de orígenes de datos con tipo de contenido archivo.

File Viewer

Muestra los archivos disponibles para su inclusión en el origen de datos. Seleccione el modo **Proyectos** para visualizar archivos dentro de la estructura de proyectos de Servidor analítico, **Origen de datos** para ver los archivos almacenados en un origen de datos o **Sistema de archivos** para visualizar el sistema de archivos (normalmente HDFS). Puede examinar la estructura de carpetas, pero HDFS no se puede editar de ningún modo, y en la modalidad **Proyectos**, no puede añadir archivos, crear carpetas ni eliminar elementos en el nivel raíz, sino solo dentro de los proyectos definidos. Para crear, editar o suprimir un proyecto, utilice [Proyectos](#).

- Pulse **Cargar** para cargar un archivo en el origen de datos o en el proyecto/subcarpeta actuales. Puede buscar y seleccionar varios archivos en un único directorio.

Nota: Los archivos se cargan en el sistema de archivos distribuidos. Puede encontrar los archivos cargados en la estructura de directorios /analytic-root, bajo el inquilino, el origen de datos o proyecto (en función de la modalidad elegida) y la subcarpeta correspondientes. Por ejemplo, si:

1. Inicia la sesión en el inquilino ibm
2. Crea un origen de datos denominado fraudDetection
3. Selecciona una modalidad de **Origen de datos**
4. Crea una subcarpeta denominada historicalData
5. Carga un archivo charges2015.csv

En este caso, el archivo se encontraría en el sistema de archivos distribuidos en /analytic-root/ibm/.datasource/fraudDetection/historicalData/charges2015.csv. Si, en cambio:

1. Inicia la sesión en el inquilino ibm
2. Crea un origen de datos denominado fraudDetection
3. Selecciona la modalidad **Proyecto**
4. Selecciona un proyecto existente denominado creditProcessing
5. Crea una subcarpeta denominada historicalData
6. Carga un archivo charges2015.csv

En este caso, el archivo se encontraría en el sistema de archivos distribuidos en /analytic-root/ibm/creditProcessing/historicalData/charges2015.csv.

- Pulse **Nueva carpeta** para crear una carpeta bajo la carpeta actual, con el nombre especificado en el diálogo Nombre de la nueva carpeta.
- Pulse **Descargar** para descargar los archivos seleccionados en el sistema de archivos local.
- Pulse **Suprimir** para eliminar los archivos y carpetas seleccionados.

Archivos incluidos en la definición del origen de datos

Utilice el botón de mover para añadir los archivos y carpetas seleccionados al origen de datos, o para eliminarlos de él. Por cada archivo o carpeta seleccionado en el origen de datos, pulse [Valores](#) para definir las especificaciones de lectura del archivo.

Cuando se incluyen varios archivos en un origen de datos, deben compartir metadatos comunes; es decir, cada archivo debe tener el mismo número de campos, los campos deben analizarse en el mismo orden en cada uno de los archivos, y cada campo debe tener el mismo almacenamiento en todos los archivos. Las discrepancias entre los archivos pueden hacer que la consola no pueda crear la Vista previa y metadatos, o que valores válidos se analicen como no válidos (nulos) cuando Servidor analítico lee el archivo.

Selecciones de base de datos

Especifique los parámetros de conexión de la base de datos que contiene el contenido de registros.

Base de datos

Seleccione el tipo de base de datos a la que desea conectarse. Elija entre: Db2, Greenplum, Apache Impala, Amazon Redshift, MySQL, Netezza, Oracle, SQL Server, TeraData, Hive, DashDB o BigSQL. Si el tipo que está buscando no aparece en la lista, solicite al administrador del servidor que configure Servidor analítico con el controlador JDBC adecuado.

Nota: Servidor analítico permite utilizar bases de datos MySQL situadas en sistemas remotos.

Tipo de conexión de Hive

Esta opción solo está disponible cuando Hive está seleccionado como el tipo de **Base de datos**. Seleccione el tipo de conexión, **Servidor único** o **Alta disponibilidad**. **Servidor único** se utiliza cuando se emplea un servidor único de Hive; **Alta disponibilidad** se utiliza cuando se emplea un servidor Hive altamente disponible. Las opciones siguientes están disponibles cuando se selecciona **Alta disponibilidad**:

Quórum de Zookeeper

Especifique una lista separada por comas para todos los hosts:puertos del servidor Zookeeper (por ejemplo: zkhost1:2181,zkhost2:2181).

Espacio de nombres

Especifique el espacio de nombres raíz de Hive en Zookeeper. Por ejemplo, hiveserver2 o hiveserver2-hive2 (cuando hiveserver2 interactivo está habilitado y se utiliza en HDP 2.6).

Notas:

- Los valores **Quórum de Zookeeper** y **Espacio de nombres** están ubicados en el archivo `hive-site.xml`.
- De forma predeterminada, la de Alta disponibilidad de Hive está inhabilitada en Cloudera y se debe habilitar manualmente.
- Al utilizar un origen de datos Hive en un entorno que no seaKerberos , debe asegurarse de que el Username que ha especificado en la sección **Selecciones de base de datos** sea el mismo que el inicio de sesión AS user.

Dirección del servidor

Especifica el URL del servidor en el que se aloja la base de datos.

Puerto del servidor

El número de puerto por el que escucha la base de datos.

Nombre de base de datos

Nombre de la base de datos a la que desea conectarse.

Nombre de usuario

Si la base de datos está protegida mediante contraseña, especifica el nombre de usuario.

Contraseña

Si la base de datos está protegida mediante contraseña, especifica la contraseña.

Nombre de la tabla

Especifica el nombre de la tabla de base de datos que desee utilizar.

Número máximo de lecturas simultáneas

Especifique el límite en el número de consultas paralelas que se pueden enviar desde Servidor analítico a la base de datos para leer desde la tabla especificada en el origen de datos.

Selecciones de HCatalog

Especifica los parámetros de acceso a los datos gestionados en Apache HCatalog.

Base de datos

Nombre de la base de datos de HCatalog.

Nombre de la tabla

Especifica el nombre de la tabla de base de datos que deseé utilizar.

Filtro

El filtro de partición de la tabla, si la tabla se ha creado como tabla particionada. El filtrado de HCatalog sólo está soportado en claves de partición de Hive de tipo serie.

Nota: Los operadores !=, <> y LIKE parecen no funcionar en ciertas distribuciones Hadoop. Se trata de un problema de compatibilidad entre HCatalog y dichas distribuciones.

Correlaciones de campos de HCatalog

Muestra la correlación de un elemento de HCatalog con un campo del origen de datos. Pulse [Editar](#) para modificar las correlaciones de campos.

Nota: Despues de crear un origen de datos basado en HCatalog que expone los datos de una tabla de Hive, puede que observe que, cuando la tabla de Hive se ha formado a partir de un gran número de archivos de datos, se produce un retardo significativo cada vez que Servidor analítico empieza a leer datos del origen de datos. Si observa tales retrasos, vuelva a crear la tabla de Hive utilizando un número más pequeño de archivos de datos más grandes y reduzca el número de archivos a 400 o menos.

Selecciones geoespaciales

Especifique los parámetros para acceder a los datos geográficos.

Tipo geoespacial

Los datos geográficos pueden venir de un servicio de correlación en línea o de un archivo de forma.

Si está utilizando un servicio de correlación, especifique el URL del servicio y seleccione la capa de correlación que dese usar.

SI está usando un archivo de forma, seleccione o cargue el archivo de forma. Tenga en cuenta que un archivo de forma realmente es un conjunto de archivos con un nombre de archivo común, almacenado en el mismo directorio. Seleccione el archivo con el sufijo SHP. Analytic Server buscará y utilizará los demás archivos. Debe haber siempre presentes dos archivos adicionales con los sufijos SHX y DBF; en función del archivo de forma, puede haber presentes también un número de archivos adicionales.

Vista previa y metadatos

Una vez especificados los valores de configuración del origen de datos, pulse [Vista previa y metadatos](#) para comprobar y confirmar las especificaciones del origen de datos.

Resultado

A los orígenes de datos con tipo de contenido de archivo, base de datos o HCatalog se les puede añadir o sobrescribir la salida de secuencias ejecutadas en Servidor analítico. Seleccione **Hacer modificable** para habilitar la adición o la sobrescritura y:

- Para los orígenes de datos con tipo de contenido de base de datos, elija una tabla de base de datos de salida donde se escriben los datos de salida.
- Para los orígenes de datos con tipo de contenido de archivos:
 1. Elija una carpeta de salida donde se escriben los nuevos archivos.

Consejo: Utilice una carpeta separada para cada origen de datos de modo que sea más fácil hacer un seguimiento de las asociaciones entre los archivos y los orígenes de datos.

2. Seleccione un formato de archivo; **CSV** (valor separado por comas) o **Formato binario divisible**.
3. De forma opcional, seleccione **Crear archivo de secuencia**. Esto es útil si desea crear archivos comprimidos divisibles que se puedan utilizar en trabajos MapReduce en sentido descendente.

4. Seleccione **Puede especificarse un escape para las nuevas líneas** si la salida es CSV y tiene campos de serie que contienen caracteres de nueva línea o de retorno de carro incluidos. Esto hará que cada nueva línea se escriba como una barra inclinada invertida seguida de la letra “n”, el retorno de carro como una barra inclinada invertida seguida de la letra “r” y la barra inclinada invertida como dos barras inclinadas invertidas consecutivas. Este tipo de datos se debe leer con el mismo valor. Sugerimos que utilice el formato binario divisible al gestionar los datos de serie que contienen caracteres de retorno de carro o de nueva línea.

5. Seleccione un formato de compresión. La lista incluye todos los formatos que se han configurado para su uso en la instalación de Servidor analítico.

Nota: algunas combinaciones de formato de compresión y formato de archivo hacen que la salida no pueda dividirse y, por lo tanto, no son apropiadas para proceso MapReduce adicional. Servidor analítico genera un aviso en la sección de salida cuando se realiza una selección de este tipo.

- Para los orígenes de datos con tipo de contenido de HCatalog, elija una tabla hive de salida donde se escriben los datos de salida.

Notas y restricciones del origen de datos de HCatalog:

- La tabla de origen de datos de HCatalog debe existir antes de trabajar con Servidor analítico (Servidor analítico no crea la tabla necesaria).
- Los metadatos/modelo de datos de la tabla deben ser coherentes con el modelo de datos de los resultados que se exportarán.
- El origen de datos de HCatalog solo da soporte al modo de adición; el modo de sustitución no está soportado.

Valores (orígenes de datos de archivos)

El diálogo Valores permite definir las especificaciones de lectura de datos basados en archivos. Los valores se aplican a todos los archivos seleccionados y todos los archivos de las carpetas seleccionadas que coinciden con los criterios de la pestaña **Carpeta**. La especificación de valores de analizador incorrectos para un archivo pueden hacer que la consola no pueda crear la Vista previa y metadatos, o que valores válidos se analicen como no válidos (nulos) cuando Servidor analítico lee el archivo.

Pestaña Configuración

La pestaña Valores permite especificar el tipo de archivo y los valores de analizador específicos del tipo de archivo.

Puede definir orígenes de datos utilizando archivos comprimidos para cualquier formato de archivo soportado. Los formatos de compresión soportados incluyen Gzip, Deflate, Bz2, Snappy e IBM CMX.

Tipo de archivo delimitado

Los archivos delimitados son archivos de texto de campo libre, cuyos registros contienen un número constante de campos pero un número variable de caracteres por campo. Los archivos delimitados tienen generalmente las extensiones de archivo *.csv o *.tab. Consulte “[Valores de tipo de archivo delimitado](#)” en la página 7 para obtener más información.

Tipo de archivo fijo

Los archivos de texto de campo fijo son archivos cuyos campos no están delimitados, sino que se inicien en la misma posición y son de longitud fija. Los archivos de texto de campo fijo suelen tener la extensión de archivo *.dat. Consulte “[Valores de tipo de archivo fijo](#)” en la página 9 para obtener más información.

Tipo de archivo semiestructurado

Los archivos semiestructurados (como por ejemplo *.log) son archivos de texto que tienen una estructura previsible que puede correlacionarse con los campos por medio de expresiones regulares, pero que

no están tan estructurados como los archivos delimitados. Consulte “[Valores de tipo de archivo semiestructurado](#)” en la página 9 para obtener más información.

Tipo de archivo de análisis de texto

Los archivos de análisis de texto son documentos (como *.doc, *.pdf o *.txt) que se pueden analizar utilizando SPSS Text Analytics.

Omitir líneas vacías

Especifica si se deben ignorar las líneas vacías en el contenido del texto extraído. El valor predeterminado es **No**.

Separador de líneas

Especifica la serie que define una línea nueva. El valor predeterminado es el carácter de nueva línea "\n".

Tipo de archivo de SPSS Statistics

Los archivos de SPSS Statistics (*.sav, *.zsav) son archivos binarios que contienen un modelo de datos. No son necesarios más valores de la pestaña Valores para este tipo de archivo.

Tipo de archivo de formato binario divisible

Especifica que el tipo de archivo es un archivo de formato binario divisible (*.asbf). Este tipo de archivo puede representar todos los tipos de campo de Servidor analítico (a diferencia de CSV, que no puede representar los campos de lista en absoluto y requiere valores especiales para gestionar las nuevas líneas y retornos de carro incluidos. No son necesarios más valores de la pestaña Valores para este tipo de archivo.

Tipo de archivo de secuencia

Los archivos de secuencia (*.seq) son archivos de texto estructurado como pares de clave/valor. Se utilizan habitualmente como formato de intermediario en los trabajos de MapReduce.

Tipo de archivo Excel

Especifica que el tipo de archivo es un archivo Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx). Consulte “[Valores de tipo de archivo Excel](#)” en la página 11 para obtener más información.

Valores de tipo de archivo delimitado

Puede especificar los valores siguientes para los tipos de archivo delimitado.

Codificación de juego de caracteres

La codificación de caracteres del archivo. Seleccione o especifique un nombre de juego de caracteres Java como, por ejemplo, "UTF-8", "ISO-8859-2" o "GB18030". El valor predeterminado es **UTF-8**.

Delimitadores de campo

Uno o más caracteres que marcan los límites de un campo. Cada carácter se toma como un delimitador independiente. Por ejemplo, si selecciona **Coma y Tabulador** (o selecciona **Otro** y especifica , \t), significa que una coma o un tabulador marca los límites de campo. Si los campos están delimitados por caracteres de control, los caracteres especificados aquí se tratarán como delimitadores además de los caracteres de control. El valor predeterminado será ";" si los campos no están delimitados por caracteres de control; de lo contrario, el valor predeterminado será la serie vacía.

Los caracteres de control delimitan campos

Determina si los caracteres de control ASCII, salvo LF y CR, se tratan como delimitadores de campo. El valor predeterminado es **No**.

La primera fila contiene los nombres de los campos

Determina si la primera fila se utiliza para especificar los nombres de campo. El valor predeterminado es **No**.

Número de caracteres iniciales omitidos

El número de caracteres que se omiten al comienzo del archivo. Es un entero no negativo. El valor predeterminado es 0.

Fusionar espacios en blanco

Determina si varias apariciones de espacios y/o tabuladores se tratan como un único delimitador de campo. No tiene efecto si ni el espacio en blanco ni el tabulador son delimitadores de campo. El valor predeterminado es **Sí**.

Caracteres de comentarios de fin de línea

Son uno o más caracteres que marcan los comentarios de fin de línea. Se hará caso omiso del carácter y de todo lo que lo que vaya a continuación. Cada carácter se toma como un marcador independiente de comentario. Por ejemplo, "/*" significa que tanto una barra inclinada como un asterisco dan comienzo a un comentario. No se pueden definir marcadores de comentario de varios caracteres como "//". Una serie vacía indica que no se ha definido ningún carácter de comentario. Cuando están definidos, los caracteres de comentario se comprueban antes de procesarse las comillas o de omitirse los caracteres que deban omitirse. El valor predeterminado es la serie vacía.

Caracteres no válidos

Determina el modo en que se tratan los caracteres no válidos (secuencias de bytes que no se corresponden con ningún carácter de la codificación).

Descartar

Descarta secuencias de bytes no válidas.

Sustituir con

Sustituye cada secuencia de bytes no válida por el carácter único proporcionado.

Comillas simples

Especifica el tratamiento que reciben las comillas simples (apóstrofos). El valor predeterminado es **Mantener**.

Mantener

Las comillas simples carecen de significado especial y se tratan como cualquier otro carácter.

Descartar

Las comillas simples se suprimen a menos que vayan entrecomilladas.

Par

Las comillas simples se tratan como caracteres de entrecomillado, de modo que los caracteres situados entre un par de comillas simples pierden cualquier significado que pudieran tener (se consideran entrecomillados). El valor **Las comillas pueden ir entrecomilladas mediante duplicación** determina si las propias comillas simples pueden aparecer en series encerradas entre comillas simples.

Comillas dobles

Especifica el tratamiento que reciben las comillas dobles. El valor predeterminado es **Par**.

Mantener

Las comillas dobles carecen de significado especial y se tratan como cualquier otro carácter.

Descartar

Las comillas dobles se suprimen a menos que vayan entrecomilladas.

Par

Las comillas dobles se tratan como caracteres de entrecomillado, de modo que los caracteres situados entre un par de comillas dobles pierden cualquier significado que pudieran tener (se consideran entrecomillados). El valor **Las comillas dobles pueden ir entrecomilladas mediante duplicación** determina si las propias comillas dobles pueden aparecer en series encerradas entre comillas dobles.

Las comillas pueden ir entrecomilladas mediante duplicación

Indica si las comillas dobles pueden aparecer en series encerradas entre comillas simples, y si las comillas simples pueden aparecer en series encerradas entre comillas dobles cuando se han establecido a **Par**. Si tiene el valor **Sí**, las comillas dobles se escapan dentro de las series encerradas entre comillas simples duplicándolas, y las comillas simples se escapan en las series encerradas entre comillas dobles duplicándolas también. Si tiene el valor **No**, no será posible colocar una comilla doble dentro de una serie encerrada entre comillas simples, ni tampoco colocar una comilla simple dentro de una serie encerrada entre comillas dobles. El valor predeterminado es **Sí**.

Puede especificarse un escape para las nuevas líneas

Indica si el analizador interpreta una barra inclinada invertida seguida de la letra "n", la letra "r" u otra barra inclinada invertida como un carácter de nueva línea, retorno de carro o barra inclinada invertida, respectivamente. Si no se procesan con escape los caracteres de nueva línea, esas secuencias de caracteres se leen literalmente como una barra inclinada invertida seguida de la letra "n" y así sucesivamente. El valor predeterminado es **No**.

Valores de tipo de archivo fijo

Puede especificar los valores siguientes para los tipos de archivo fijo.

Codificación de juego de caracteres

La codificación de caracteres del archivo. Seleccione o especifique un nombre de juego de caracteres Java como, por ejemplo, "UTF-8", "ISO-8859-2" o "GB18030". El valor predeterminado es **UTF-8**.

Caracteres no válidos

Determina el modo en que se tratan los caracteres no válidos (secuencias de bytes que no se corresponden con ningún carácter de la codificación).

Descartar

Descarta secuencias de bytes no válidas.

Sustituir con

Sustituye cada secuencia de bytes no válida por el carácter único proporcionado.

Longitud de registro

Indica cómo se definen los registros. Si es **Delimitado por nueva línea**, los registros se definen (delimitan) mediante nuevas líneas, comienzo de archivo o fin de archivo. Si es **Longitud específica**, los registros se definen mediante una longitud de registro en bytes. Especifique un valor positivo.

Registros iniciales omitidos

El número de registros que se omiten al comienzo del archivo. Especifique un entero no negativo. El valor predeterminado es 0.

Campos

Esta sección define los campos del archivo. Pulse **Añadir campo** y especifique el nombre del campo, la columna en la que se inician los valores de campo y la longitud de los valores de campo. Las columnas de un archivo se numeran a partir de 0.

Valores de tipo de archivo semiestructurado

Los valores de los archivos semiestructurados están formados por reglas de correlación del contenido del archivo con los campos.

Tabla de reglas

Las reglas individuales extraen información de un registro para crear un campo; todas ellas juntas en la tabla de reglas, definen todos los campos que se pueden extraer de cada registro de un origen de datos.

Las reglas de la tabla se aplican por orden a cada registro; si todas las reglas de la tabla coinciden con el registro, no son necesarias otras tablas de reglas para procesar el registro, y se procesa el registro siguiente. Si ninguna regla de la tabla no coincide, todos los valores de campo extraídos por las reglas anteriores de la tabla se descartan; si hay otra tabla de reglas, las reglas de esa tabla se aplican al registro. Si ninguna tabla coincide con el registro, se aplica la regla de no coincidencia.

No coincidencia

Puede elegir **Omitir** los registros que no coincidan con ninguna de las tablas de reglas, o establecer el valor de todos los campos del registro en **Faltante** (nulo).

Exportar reglas

Puede guardar la tabla de reglas actualmente visible para su reutilización. La tabla exportada se guarda en el servidor.

Importar reglas

Puede importar una tabla de reglas guardada en la tabla de reglas visible actualmente. Esto sobrescribe las reglas que haya definido para dicha tabla, por lo que es mejor crear una tabla nueva y, a continuación, importar una tabla de reglas.

Editor de reglas

El editor de reglas permite crear una regla de extracción para un campo único.

Grupo de captura anónimo

Una regla de captura de campo normalmente empieza a extraer datos de un registro en la posición donde se ha detenido la regla anterior. Cuando existe información superflua entre dos campos de un origen de datos semiestructurado, puede ser útil definir un grupo de captura anónimo que sitúe el analizador en el punto donde empieza el campo siguiente. Al seleccionar **Grupo de captura anónimo**, los controles para denominar y etiquetar el grupo de captura quedan inhabilitados, pero el resto del diálogo funciona con normalidad.

Nombre de campo

Especifique un nombre para el campo. Se utiliza para definir los metadatos del origen de datos. Los nombres de campo deben ser exclusivos dentro de una tabla de reglas.

Nombre de regla

Opcionalmente, especifique una etiqueta descriptiva para la regla.

Descripción

Opcionalmente, especifique una descripción más larga para la regla.

Definición de una regla

Existen dos métodos para definir reglas.

Utilizar controles para reglas de extracción

Esto simplifica la creación de reglas de extracción.

1. Especifique el punto donde debe iniciarse la extracción de datos de campo; **Posición actual** empezará donde se ha detenido la regla anterior, y **Omitir hasta** empezará al principio del registro e ignorará todos los caracteres hasta llegar al especificado en el recuadro de texto. Seleccione **Incluir** si desea que los datos del campo incluyan el carácter situado en la posición inicial.
2. Seleccione un grupo de captura de campos en la lista desplegable **Captura**.
3. Opcionalmente, seleccione el punto donde debe detenerse la extracción de datos del campo; **Espacio en blanco** se detendrá cuando se encuentre algún carácter de espacio en blanco (tales como espacios o tabuladores), y **En carácter(s)** se detendrá en la serie especificada. Seleccione **Incluir** si desea que los datos del campo incluyan el carácter situado en la posición de detención.

Definir manualmente reglas regexp

Seleccione esta opción si prefiere escribir sintaxis de expresión regular. Especifique una expresión regular en el recuadro de texto **Regexp**.

Añadir grupo de captura de campos

Permite guardar la expresión regular para su uso posterior. El grupo de captura guardado aparece en la lista desplegable **Captura**.

El editor de reglas muestra una vista previa de los datos extraídos del primer registro por esta regla, una vez aplicadas todas las reglas anteriores de la tabla de reglas.

Valores de tipo de archivo Excel

Puede especificar los valores siguientes para los archivos Excel.

Selección de hoja de cálculo

Selecciona la hoja de cálculo Excel que se va a utilizar como origen de datos. Especifique un índice numérico (el índice de la primera hoja de cálculo es 0) o el nombre de la hoja de cálculo. El valor predeterminado es utilizar la primera hoja de cálculo.

Selección de rango de datos para la importación.

Puede importar datos que comiencen por la primera fila que no esté en blanco o con un rango de casillas explícito.

- **El rango comienza en la primera fila no en blanco.** Localiza la primera casilla que no está en blanco y la utiliza como el ángulo superior izquierdo del rango de datos.
- También puede especificar un rango de casillas explícito por fila y columna. Por ejemplo, para especificar el rango de Excel A1:D5, puede especificar A1 en el primer campo y D5 en el segundo (o, como alternativa, R1C1 y R5C4). Se devolverán todas las filas del rango especificado, incluidas las filas en blanco.

La primera fila contiene los nombres de los campos

Especifica si la primera fila del rango de celdas seleccionado contiene los nombres de campo. El valor predeterminado es **No**.

Detener lectura después de encontrar filas en blanco

Especifica si se debe detener la lectura de registros después de encontrar más de una fila vacía, o continuar leyendo todos los datos hasta el final de la hoja de cálculo, incluidas las filas en blanco. El valor predeterminado es **No**.

Formatos

La pestaña Formatos permite definir información de formato para los campos analizados.

Valores de conversión de campo

Recortar espacios en blanco

Elimina los espacios en blanco del comienzo y/o final de los campos de serie. El valor predeterminado es **Ninguno**. Los valores soportados son los siguientes:

Ninguna

No elimina los espacios en blanco.

Izquierda

Elimina los espacios en blanco que hay al comienzo de la serie.

Derecha

Elimina los espacios en blanco que hay al final de la serie.

Ambos

Elimina los espacios en blanco al comienzo y al final de la serie.

Entorno local

Define un entorno local. Toma como valor predeterminado el entorno local del servidor. La serie del entorno local debe especificarse como: <idioma>[_país[_variante]], donde:

lengua

Un código válido de dos letras en minúscula definido por ISO-639.

país

Un código válido de dos letras en mayúscula definido por ISO-3166.

variante

Código específico de navegador o proveedor.

Separador de decimales

Establece el carácter utilizado como signo decimal. Toma como valor predeterminado el valor específico del entorno local.

Separadores de miles

Determina si se utiliza el carácter específico del entorno local que representa el separador de millares.

Formato de fecha predeterminado

Define un formato de fecha predeterminado. Todos los patrones de formato definidos por la especificación de lenguaje de códigos de datos de entorno local (LDML) unicode están soportados.

Formato de hora predeterminado

Define un formato de hora predeterminado.

Indicación de fecha y hora predeterminada

Define un formato de indicación de fecha y hora predeterminado.

Huso horario predeterminado

Establece el huso horario. El valor predeterminado es UTC. El valor se aplica a los campos de hora y de indicación de fecha y hora de que no tienen un huso horario especificado explícitamente.

Alteraciones temporales de campo

Esta sección permite asignar instrucciones de formato a campos individuales. Seleccione un campo del modelo de datos o especifique un nombre de campo y haga clic en **Añadir** para añadirlo a la lista de campos con instrucciones individuales. Pulse **Eliminar** para eliminarlo de la lista. Para un campo seleccionado en la lista, puede establecer las siguientes propiedades del campo.

Almacenamiento

Establezca el almacenamiento del campo.

Separador de decimales

Para campos con almacenamiento Real, establece el carácter utilizado como signo decimal. Toma como valor predeterminado el valor específico del entorno local.

Separadores de miles

Para los campos con almacenamiento Entero o real, establece si se utiliza el carácter específico del entorno local que representa el separador de millares.

Formatos

Para los campos con almacenamiento de Fecha, Hora o Indicación de fecha y hora, establece el formato. Elija un formato en la lista desplegable.

Pestaña Orden de campos

Para los tipos de archivo delimitado y Excel, la pestaña Orden de campos permite definir el orden analizado de los campos del archivo. Esto es importante cuando hay varios archivos en un origen de datos, porque el orden real de los campos puede ser diferente en los archivos, pero el orden analizado de los campos debe ser el mismo para crear un modelo de datos coherente. Para los tipos de archivo fijo y semiestructurado, el orden se define en la pestaña Valores.

Cuando hay un solo archivo en el origen de datos o todos los archivos tienen el mismo orden de campos, puede utilizar el valor predeterminado de **El orden de los campos coincide con el modelo de datos**. Si hay varios archivos en el origen de datos y el orden de los campos del archivo no coincide, defina un **Orden de campos específico** para analizar el archivo.

1. Para añadir un campo a la lista ordenada, especifique el nombre del campo o selecciónelo en la lista proporcionada por el modelo de datos. Puede añadir todos los campos del modelo de datos a la vez pulsando **Añadir todo**. Los nombres de campo sólo se añadirán una vez a la lista ordenada.
2. Use los botones de flecha para ordenar los campos como deseé.

Cuando se utiliza **Orden de campos específico**, los campos que no se han añadido a la lista no forman parte del conjunto de resultados de este archivo. Si hay campos del modelo de datos que no aparecen en este diálogo, los valores son nulos en el conjunto de resultados.

Pestaña Carpeta

Al especificar valores de analizador para una carpeta, la pestaña Carpeta le permite seleccionar los archivos de la carpeta que se incluyen en el origen de datos.

Comparar todos los archivos de la carpeta seleccionada

El origen de datos incluye todos los archivos del nivel superior de la carpeta; los archivos de subcarpetas no se incluyen.

Comparar archivos utilizando una expresión regular

El origen de datos incluye todos los archivos del nivel superior de la carpeta que coinciden con la expresión regular especificada; los archivos de subcarpetas no se incluyen.

Comparar archivos utilizando una expresión de globalización Unix (potencialmente recursiva)

El origen de datos incluye todos los archivos que coinciden con la expresión de globalización Unix especificada; la expresión puede incluir archivos que están en subcarpetas de la carpeta seleccionada.

Correlaciones de campos de HCatalog

Esquema de HCatalog

Muestra la estructura de la tabla especificada. HCatalog puede soportar un conjunto de datos altamente estructurado. Para definir un origen de datos de Servidor analítico sobre dichos datos, deberá aplanarse la estructura en filas y columnas simples. Seleccione un elemento del esquema y pulse el botón de mover para correlacionarlo con un campo de análisis.

No todos los nodos de árbol pueden correlacionarse. Por ejemplo, una matriz o una correlación de tipos complejos se considera "padre" y no puede correlacionarse directamente; cada elemento simple de una matriz o correlación de HCatalog debe añadirse por separado. Tales nodos se identifican en el árbol mediante una etiqueta terminada con ...:array:struct o ...:map:struct.

Por ejemplo:

- Para una matriz de enteros, puede asignar un campo a un valor de la matriz: bigintarray[45], pero no a la propia matriz: bigintarray
- Para una correlación, puede asignar un campo a un valor de la matriz: datamap["key"], pero no a la propia matriz: datamap
- Para una matriz de enteros, puede asignar un campo a un valor bigintarrayarray[45][2], pero no a la propia matriz, bigintarrayarray[45]

Por lo tanto, cuando se asigna un campo a un elemento de matriz o correlación, la definición del elemento debe incluir el índice o clave: bigintarray[index] o bigintmap["key"].

El usuario actual solo puede ver las tablas a las que tiene acceso. Puesto que el directorio HDFS es el único directorio con permiso de lectura y ejecución (el archivo interior tiene permiso de lectura, que el usuario puede ver), los usuarios no pueden ver las tablas a las que no tienen acceso. La limitación está en vigor para proteger las tablas Hive gestionadas, tablas Hive externas y directorios particionados.

Correlaciones de campos

Elemento de HCatalog

Efectúe una doble pulsación sobre una celda para editarla. La celda deberá editarse cuando el elemento de HCatalog sea un vector o una correlación. En el caso de los vectores, especifique el entero que corresponda con el miembro del vector que deseé correlacionar con un campo. En el caso de las correlaciones, especifique una serie entrecomillada que se corresponda con la clave que deseé correlacionar con un campo.

Campo de correlación

El campo tal y como aparece en el origen de datos de Servidor analítico. Efectúe una doble pulsación sobre una celda para editarla. Los valores duplicados en la columna Campo de correlación no están permitidos y dan lugar a un error.

Almacenamiento

El almacenamiento del campo. El almacenamiento se deriva de HCatalog y no puede editarse.

Nota: Cuando se pulsa Vista previa y metadatos para terminar un origen de datos de HCatalog, no hay opciones de edición.

Datos en bruto

Visualiza los registros tal y como están almacenados en HCatalog; esto podrá ser de ayuda a la hora de determinar cómo correlacionar el esquema de HCatalog con los campos.

Nota: Cualquier filtrado especificado en las Selecciones de HCatalog se aplica a la vista de los datos en bruto.

Utilización de orígenes de datos de HCatalog

Servidor analítico proporciona soporte para orígenes de datos de HCatalog. Esta sección describe cómo habilitar varias bases de datos NoSQL subyacentes.

En la mayoría de los casos, debe consultar la documentación del proveedor para la integración de Hive.

Apache Accumulo

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/AccumuloIntegration>

Apache Cassandra

[“Apache Cassandra” en la página 14](#)

Apache HBase

<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HBaseIntegration>

MongoDB

<https://github.com/mongodb/mongo-hadoop/wiki/Hive-Usage>

Oracle NoSQL

https://docs.oracle.com/cd/E57371_01/doc.41/e57351/bigsql.htm#BIGUG21115

Orígenes de datos XML

[“Orígenes de datos XML” en la página 16](#)

Apache Cassandra

Servidor analítico proporciona soporte para orígenes de datos HCatalog que tienen contenido subyacente en Apache Cassandra. Cassandra proporciona un almacén estructurado de claves-valores. Las claves se correlacionan con varios valores, que se agrupan en familias de columnas. Las familias de columnas son fijas cuando se crea una base de datos, pero pueden añadirse columnas a una familia en cualquier momento. Además, sólo se añaden columnas a las claves especificadas, de modo que claves diferentes pueden tener números de columnas diferentes de cualquier familia determinada. Los valores de una familia columnas para cada clave se almacenan juntos.

Hay dos formas de definir tablas Cassandra: utilizando la interfaz de línea de mandatos de Cassandra de herencia (cassandra-cli) y la nueva shell CQL (cqlsh).

Utilice la sintaxis siguiente para crear una tabla Apache Cassandra externa en Hive si la tabla se ha creado utilizando la CLI de herencia.

```
CREATE EXTERNAL TABLE <hive_table_name> (<column specifications>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.CassandraStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "<cassandra_column_family>",
"cassandra.host"=<cassandra_host>","cassandra.port" = "<cassandra_port>")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "<cassandra_keyspace>");
```

Por ejemplo, para la definición de tabla de CLI siguiente:

```
create keyspace test
with placement_strategy = 'org.apache.cassandra.locator.SimpleStrategy'
and strategy_options = [{replication_factor:1}];

create column family users with comparator = UTF8Type;

update column family users with
    column_metadata =
    [
        {column_name: first, validation_class: UTF8Type},
```

```

    {column_name: last, validation_class: UTF8Type},
    {column_name: age, validation_class: UTF8Type, index_type: KEYS}
];

assume users keys as utf8;

set users['jsmith']['first'] = 'John';
set users['jsmith']['last'] = 'Smith';
set users['jsmith']['age'] = '38';
set users['jdoe']['first'] = 'John';
set users['jdoe']['last'] = 'Dow';
set users['jdoe']['age'] = '42';

get users['jdoe'];

```

... el DDL de tabla Hive sería el siguiente:

```

CREATE EXTERNAL TABLE cassandra_users (key string, first string, last string, age string)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.CassandraStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "users",
"cassandra.host"=<cassandra_host>,"cassandra.port" = "9160")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "test");

```

Utilice la sintaxis siguiente para crear una tabla Apache Cassandra externa en Hive si la tabla se ha creado utilizando CQL.

```

CREATE EXTERNAL TABLE <hive_table_name> (<column specifications>
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.cql.CassandraCqlStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "<cassandra_column_family>",
"cassandra.host"=<cassandra_host>,"cassandra.port" = "<cassandra_port>")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "<cassandra_keyspace>");
```

Por ejemplo, para la definición de tabla de CQL3 siguiente:

```

CREATE KEYSPACE TEST WITH REPLICATION = { 'class' : 'SimpleStrategy', 'replication_factor' :
2 };
USE TEST;

CREATE TABLE bankloan_10(
    row int,
    age int,
    ed int,
    employ int,
    address int,
    income int,
    debtinc double,
    creddebt double,
    othdebt double,
    default int,
    PRIMARY KEY(row)
);

INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (1,41,3,17,12,176,9,3,11.359392,5.008608,1);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (2,27,1,10,6,31,17,3,1.362202,4.000798,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (3,40,1,15,14,55,5.5,0.856075,2.168925,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (4,41,1,15,14,120,2,9,2.65872,0.82128,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (5,24,2,2,0,28,17,3,1.787436,3.056564,1);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (6,41,2,5,5,25,10,2,0.3927,2.1573,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (7,39,1,20,9,67,30,6,3.833874,16.668126,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (8,43,1,12,11,38,3,6,0.128592,1.239408,0);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (9,24,1,3,4,19,24,4,1.358348,3.277652,1);
INSERT INTO bankloan_10 (row, age,ed,employ,address,income,debtinc,creddebt,othdebt,default)
VALUES (10,36,1,0,13,25,19,7,2.7777,2.1473,0);

```

... el DDL de tabla Hive sería el siguiente:

```
CREATE EXTERNAL TABLE cassandra_bankloan_10 (row int, age int, ed int, employ int, address int, income int, debtinc double, creddebt double, othdebt double, default int)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.cassandra.cql.CassandraCqlStorageHandler'
WITH SERDEPROPERTIES("cassandra.cf.name" = "bankloan_10", "cassandra.host" = "<cassandra_host>",
                      "cassandra.port" = "9160")
TBLPROPERTIES ("cassandra.ks.name" = "test");
```

Orígenes de datos XML

Servidor analítico proporciona soporte para datos XML a través de HCatalog.

Ejemplo

1. Correlacione el esquema XML con los tipos de datos Hive a través del lenguaje de definición de datos (DDL) de Hive, de acuerdo con las reglas siguientes.

```
CREATE [EXTERNAL] TABLE <table_name> (<column_specifications>
ROW FORMAT SERDE "com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlSerDe"
WITH SERDEPROPERTIES (
    "xml.processor.class" = "<xml_processor_class_name>",
    "column.xpath.<column_name>" = "<xpath_query>",
    ...
    ["xml.map.specification.<element_name>"] = "<map_specification>"
    ...
)
STORED AS
    INPUTFORMAT "com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlInputFormat"
    OUTPUTFORMAT "org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat"
[LOCATION "<data_location>"]
TBLPROPERTIES (
    "xmlinput.start" = "<start_tag>",
    "xmlinput.end" = "<end_tag>"
);
```

Nota: si los archivos XML están comprimidos por compresión Bz2, INPUTFORMAT debe establecerse en com.ibm.spss.hive.serde2.xml.SplittableXmlInputFormat. Si se comprimen con compresión CMX, debe establecerse en com.ibm.spss.hive.serde2.xml.CmxXmlInputFormat.

Por ejemplo, el XML siguiente...

```
<records>
<record customer_id="0000-JTALA">
<demographics>
    <gender>F</gender>
    <agecat>1</agecat>
    <edcat>1</edcat>
    <jobcat>2</jobcat>
    <empcat>2</empcat>
    <retire>0</retire>
    <jobsat>1</jobsat>
    <marital>1</marital>
    <spousedcat>1</spousedcat>
    <residecat>4</residecat>
    <homeown>0</homeown>
    <hometype>2</hometype>
    <addresscat>2</addresscat>
</demographics>
<financial>
    <income>18</income>
    <creddebt>1.003392</creddebt>
    <othdebt>2.740608</othdebt>
    <default>0</default>
</financial>
</record>
</records>
```

...se representaría mediante el siguiente DDL Hive.

```
CREATE TABLE xml_bank(customer_id STRING, demographics map<string,string>, financial map<string,string>)
ROW FORMAT SERDE 'com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
    "column.xpath.customer_id" = "/record/@customer_id",
    "column.xpath.demographics" = "/record/demographics/*",
    "column.xpath.financial" = "/record/financial/*"
)
STORED AS
    INPUTFORMAT 'com.ibm.spss.hive.serde2.xml.XmlInputFormat'
    OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat'
TBLPROPERTIES (
    "xmlinput.start" = "<record customer",
    "xmlinput.end" = "</record>"
);
```

Consulte ["Correlación de tipos de datos XML a Hive"](#) en la página 17 para obtener más información.

2. Cree un origen de datos Servidor analítico con tipo de contenido HCatalog en la consola de Servidor analítico.

Limitaciones

- Actualmente, sólo está soportada la especificación XPath 1.0.
- La parte local de los nombres calificados para los elementos y atributos se utiliza al manejar los nombres de campo de Hive. Los prefijos de espacio de nombres se ignoran.

Correlación de tipos de datos XML a Hive

Los datos modelados en XML pueden transformarse en los tipos de datos Hive utilizando los convenios documentados a continuación.

Estructuras

El elemento XML puede correlacionarse directamente con el tipo de estructura de Hive, de modo que todos los atributos se conviertan en los miembros de datos. El contenido del elemento se convierte en un miembro adicional de tipo primitivo o complejo.

datos XML

```
<result name="ID_DATUM">03.06.2009</result>
```

Datos en bruto y DDL de Hive

```
struct<name:string,result:string>
```

```
{"name": "ID_DATUM", "result": "0.3.06.2009"}
```

Matrices

Las secuencias de elementos XML pueden representarse como matrices de Hive de tipo primitivo o complejo. El ejemplo siguiente muestra cómo definir una matriz de series utilizando el contenido del elemento XML <result>.

datos XML

```
<result>03.06.2009</result>
<result>03.06.2010</result>
<result>03.06.2011</result>
```

Datos en bruto y DDL de Hive

```
result array<string>
```

```
{"result": ["03.06.2009", "03.06.2010", ...]}
```

Correlaciones

El esquema XML no proporciona soporte nativo para correlaciones. Hay tres enfoques comunes para modelar correlaciones en XML. Para dar cabida a los diferentes enfoques, se utiliza la sintaxis siguiente:

```
"xml.map.specification.<element_name>" = "<key>-><value>"
```

donde

nombre_elemento

El nombre del elemento XML que debe considerarse como una entrada de correlación

clave

El nodo XML de clave de entrada de correlación

valor

El nodo XML de valor de entrada de correlación

La especificación de correlación para el elemento XML indicado debe definirse en la sección SERDEPROPERTIES del DDL de creación de tablas de Hive. Las claves y los valores pueden definirse utilizando la sintaxis siguiente:

@attribute

La especificación @attribute permite al usuario utilizar el valor del atributo como clave o valor de la correlación.

elemento

El nombre de elemento puede utilizarse como valor o clave.

#content

El contenido del elemento puede utilizarse como valor o clave. Dado que las claves de correlación sólo pueden ser de tipo primitivo, el contenido complejo se convertirá a serie.

Los métodos para representar las correlaciones en XML y sus correspondientes datos en bruto y DDL de Hive son los siguientes.

Nombre de elemento a contenido

El nombre del elemento se utiliza como clave y el contenido como valor. Esta es una de las técnicas comunes y se utiliza de forma predeterminada al correlacionar XML con tipos de correlación de Hive. La limitación evidente de este enfoque es que la clave de correlación sólo puede ser de tipo serie.

datos XML

```
<entry1>value1</entry1>
<entry2>value2</entry2>
<entry3>value3</entry3>
```

Correlación, DDL Hive y datos en bruto

En este caso, no es necesario especificar una correlación debido a que el nombre del elemento se utiliza como clave y el contenido como valor de forma predeterminada.

```
result map<string,string>

>{"result": {"entry1": "value1", "entry2": "value2", "entry3": "value3"}}
```

Atributo a contenido de elemento

Se utiliza un valor de atributo como clave y el contenido del elemento como valor.

datos XML

```
<entry name="key1">value1</entry>
<entry name="key2">value2</entry>
<entry name="key3">value3</entry>
```

Correlación, DDL Hive y datos en bruto

```
"xml.map.specification.entry"="@name->#content"

result map<string,string>

>{"result": {"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}}
```

Atributo a atributo

datos XML

```
<entry name="key1" value="value1"/>
<entry name="key2" value="value2"/>
<entry name="key3" value="value3"/>
```

Correlación, DDL Hive y datos en bruto

```
"xml.map.specification.entry"="@name->@value"
result map<string,string>
{"result": {"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"}}
```

Contenido complejo

El contenido complejo que se utiliza como tipo primitivo se convertirá en una serie XML válida añadiendo un elemento raíz denominado < string >. Tenga en cuenta el XML siguiente:

```
<dataset>
<value>10</value>
<value>20</value>
<value>30</value>
</dataset>
```

La expresión XPath /dataset/* dará como resultado la devolución de una serie de nodos XML <value>. Si el campo de destino es de tipo primitivo, la implementación transformará el resultado de la consulta en el XML válido añadiendo el nodo raíz <string>.

```
<string>
<value>10</value>
<value>20</value>
<value>30</value>
</string>
```

Nota: La implementación no añadirá un elemento raíz <string> si el resultado de la consulta es un solo elemento XML.

Contenido de texto

El contenido textual sólo de espacio en blanco de un elemento XML se ignora.

Vista previa y metadatos (orígenes de datos)

Cuando se pulsa **Vista previa y metadatos**, se visualiza una muestra de registros y el modelo de datos del origen de datos. Esto da la posibilidad de revisar la información básica de los metadatos.

Vista previa

La pestaña Vista previa ofrece una pequeña muestra de registros y sus valores de campo.

Editar

La pestaña Edición visualiza los metadatos de campo básicos. Para los orígenes de datos con tipo de contenido de archivos, el modelo de datos se genera a partir de una pequeña muestra de registros, y puede editar manualmente los metadatos de campo en esta pestaña. Para los orígenes de datos con tipo de contenido de HCatalog, el modelo de datos se genera en función de las correlaciones de campos de HCatalog y no puede editar el almacenamiento de campo en esta pestaña.

Campo

Efectúe una doble pulsación en el nombre del campo para editarlo.

Medida

Este es el nivel de medida que se utiliza para describir las características de los datos en un campo determinado.

Rol

Se utiliza para indicar a los nodos de modelado si los campos serán de Entrada (campos predictores) o de Salida (campos predichos) para un proceso de aprendizaje automático. Ambos y Ninguno son asimismo roles, junto con Partición, que indica un campo que se utiliza para particionar registros en muestras independientes a efectos de formación, pruebas y validación. El valor División indica que se construirá un modelo aparte por cada posible valor del campo. La frecuencia especifica que los valores de un campo deben utilizarse como ponderación de frecuencia para cada registro. El ID de registro se utiliza para identificar un registro en la salida.

Almacenamiento

El almacenamiento describe la forma en que los datos se almacenan en un campo. Por ejemplo, un campo con valores 1 y 0 almacena datos enteros. Esto es distinto del nivel de medida, que describe el uso de los datos y no afecta al almacenamiento. Por ejemplo, puede que le interese establecer el nivel de medida de un campo entero con los valores de 1 y 0 a Indicador. Esto suele indicar que 1 = Verdadero y 0 = Falso.

Valores

Muestra los valores individuales para los campos con medidas categóricas, o el rango de valores para los campos con medición continua.

Estructura

Indica si los registros del campo contienen un solo valor (primitivo) o una lista de valores.

Profundidad

Indica la profundidad de una lista; 0 es una lista de primitivas, 1 es una lista de listas, etc.

Explorar todos los valores de datos

Permite iniciar y cancelar la exploración de los valores de datos del origen de datos para determinar los valores de categoría y los límites de rango. Si una exploración está en curso, haga clic en el botón para **Cancelar exploración de datos**. La exploración de todos los valores de datos garantiza que los metadatos son correctos, pero puede tardar algún tiempo si el origen de datos tiene muchos campos y registros.

Proyectos

Los proyectos son espacios de trabajo para almacenar las entradas de los trabajos y acceder a las salidas de los mismos. Proporcionan una estructura organizativa de nivel superior para contener archivos y carpetas. Los proyectos pueden compartirse con usuarios individuales y grupos.

Listado de proyectos

La página principal de Proyectos proporciona una lista de los proyectos de los que el usuario actual es miembro.

- Pulse el nombre de un proyecto para visualizar sus detalles y editar sus propiedades.
- Escriba en el área de búsqueda para filtrar el listado a fin de visualizar solo proyectos con la serie de búsqueda en su nombre.
- Pulse **Nuevo** para crear un proyecto con el nombre especificado en el diálogo **Añadir nuevo proyecto**. Consulte “[Reglas de denominación](#)” en la página 24 para conocer las restricciones sobre los nombres que puede dar a los proyectos.
- Pulse **Suprimir** para eliminar los proyectos seleccionados. Esta acción elimina el proyecto y suprime todos los datos asociados al proyecto del HDFS.
- Pulse **Renovar** para actualizar la lista.

Detalles de proyectos individuales

El área de contenidos se divide en las secciones contraíbles **Detalles**, **Compartición**, **Archivos** y **Versiones**.

Detalles

Nombre

Campo de texto editable que muestra el nombre del proyecto.

Nombre de visualización

Campo de texto editable que muestra el nombre del proyecto tal como se visualiza en otras aplicaciones. Si está en blanco, se utiliza el Nombre como nombre de visualización.

Descripción

Campo de texto editable que proporciona un texto descriptivo del proyecto.

Versiones a conservar

Suprime de forma automática la versión de proyecto más antigua cuando el número de versiones sobrepasa el número especificado. El valor predeterminado es 25.

Nota: el proceso de limpieza no es inmediato, sino que se ejecuta en segundo plano cada 20 minutos.

Es público

Casilla de verificación que indica si cualquiera puede ver el proyecto (cuando está marcada) o si deben añadirse explícitamente usuarios y grupos como miembros (cuando está sin marcar).

Pulse **Guardar** para conservar el estado actual de los valores.

Compartición

Puede compartir un proyecto añadiendo usuarios y grupos como autores o visores.

- Cuando se escribe en el cuadro de texto, se filtran usuarios y grupos que tengan la serie de búsqueda en el nombre. Seleccione el nivel de compartición y pulse **Añadir miembro** para añadir a la lista de miembros.
 - Los autores son miembros de pleno derecho de un proyecto, y pueden modificar el proyecto, así como las carpetas y los archivos contenidos en ellas. Estos usuarios, y los miembros de estos grupos, tienen acceso de escritura (nodo Exportación de Servidor analítico) a este proyecto cuando se conecta a Servidor analítico a través de IBM SPSS Modeler.
 - Los visores pueden ver las carpetas y los archivos de un proyecto y definir orígenes de datos sobre los objetos de un proyecto, pero no pueden modificar el proyecto.
- Para eliminar un autor, seleccione un usuario o grupo en la lista de autores y pulse **Eliminar miembro**.

Nota: los administradores siempre tienen acceso de lectura y escritura a todos los proyectos, independientemente de que aparezcan listados como miembros.

Nota: los cambios efectuados en la Compartición se aplican de forma inmediata y automática.

Archivos

Panel de estructura del proyecto

El panel derecho muestra la estructura del proyecto/carpeta del proyecto seleccionado en ese momento. Puede examinarse la estructura de carpetas, pero solo podrá editarse mediante los botones.

- Pulse **Descargar archivo a sistema de archivos local** para descargar un archivo seleccionado al sistema de archivos local.
- Pulse **Suprimir archivo(s) seleccionado(s)** para eliminar el archivo o la carpeta seleccionados.

File Viewer

Muestra la estructura de carpetas del proyecto actual. La estructura de carpetas solo es editable dentro de los proyectos definidos. Es decir, no se pueden añadir archivos, ni crear carpetas ni

suprimir elementos en el nivel raíz del modo **Proyectos**. Para crear o suprimir un proyecto, vuelva a la lista de proyectos.

- Pulse **Cargar archivo en HDFS** para cargar un archivo en el proyecto/subcarpeta actual.
- Pulse **Crear carpeta** para crear una carpeta bajo la carpeta actual, con el nombre especificado en el diálogo **Nombre de la nueva carpeta**.
- Pulse **Descargar archivo al sistema de archivos local** para descargar los archivos seleccionados en el sistema de archivos local.
- Pulse **Suprimir archivo(s) seleccionado(s)** para eliminar los archivos o carpetas seleccionados.

Nota: IBM SPSS Analytics Server no impone restricciones sobre el tipo de archivos que pueden cargarse. Existe un posible riesgo porque los archivos se guardan internamente en HDFS, que no tiene restricciones de tipo de archivo. Si subes un archivo malicioso o ejecutable, y otro usuario lo descarga y ejecuta, el sistema podría resultar dañado. Los usuarios son responsables de tomar precauciones. No es aconsejable enviar archivos ejecutables o potencialmente maliciosos.

Versiónes

Los proyectos se versionan en función de los cambios efectuados al contenido de archivos y carpetas. Los cambios efectuados en los atributos de un proyecto como, por ejemplo, la descripción, si es público, y con quién se comparte, no requieren una nueva versión. La adición, modificación o supresión de archivos o carpetas sí requieren una nueva versión.

Tabla de control de versiones de proyectos

La tabla muestra las versiones de proyecto existentes, sus fechas de creación y confirmación, los usuarios responsables de cada versión y la versión padre. La versión padre es la versión en la que se basa la versión seleccionada.

- Pulse **Bloquear** para efectuar cambios en el contenido de la versión seleccionada.
- Pulse **Confirmar** para guardar todos los cambios efectuados a un proyecto y hacer que esta versión sea el estado visible actual del proyecto.
- Pulse **Descartar** para descartar todos los cambios efectuados a un proyecto bloqueado y que el estado visible del proyecto vuelva a la versión confirmada más reciente.
- Pulse **Suprimir** para eliminar la versión seleccionada.

Gestión de usuarios y grupos

Los administradores pueden crear, suprimir y modificar usuarios y grupos mediante el portal de Gestión de usuarios de Servidor analítico.

1. Después de iniciar sesión en la consola de Servidor analítico, expanda el menú desplegable junto a su ID de inicio de sesión (ubicado cerca de la parte superior derecha) y seleccione **Gestión de usuarios**. El portal de Gestión de usuarios de Servidor analítico se abrirá en una ventana de navegador independiente.
2. Especifique las credenciales de la Gestión de usuarios de Servidor analítico y pulse **Iniciar sesión**.

Opciones de la Gestión de usuarios de Servidor analítico

El portal se divide entre las secciones contraíbles **Gestionar usuario** y **Gestionar grupo**.

Gestionar usuario

Entre las opciones se incluye añadir usuarios nuevos, editar usuarios existentes, suprimir usuarios existentes y visualizar la lista de usuarios principales.

Añadir usuario

Nombre de usuario

Escriba un nombre de usuario válido de Servidor analítico.

Contraseña

Escriba una contraseña para el nombre de usuario especificado.

Confirmar contraseña

Vuelva a especificar la contraseña.

Grupos

Opcionalmente, seleccione un grupo existente desde la lista desplegable. Despu s de pulsar **Enviar**, el usuario se convertir  en miembro del grupo seleccionado.

Lista de usuarios

Muestra todos los usuarios en una tabla, listada por nombre de usuario y asociaci n de grupos.

- Utilice el campo **B squeda** para buscar los nombres de usuario dentro de la tabla.
- Utilice los m ltiples usuarios seleccionados por los controles de radio. Pulse **Suprimir** para eliminar los usuarios seleccionados.
- Edite las propiedades de usuario pulsando un nombre de usuario.

Nota: El valor **Nombre de usuario** no se puede editar.

Gestionar grupo

Entre las opciones se incluye a adir grupos nuevos, editar grupos existentes, suprimir grupos existentes y visualizar la lista de grupos principales.

A adir grupo

Nombre de grupo

Escriba un nombre de grupo.

Usuarios

Seleccione usuarios para a adir al grupo desde la lista desplegable. Pulse **Enviar** para guardar los valores de grupo.

Lista de grupos

Muestra todos los grupos en una tabla, listados por nombre de grupos y usuarios dentro de cada grupo.

- Utilice el campo **B squeda** para buscar los nombres de grupos dentro de la tabla.
- Utilice los m ltiples grupos seleccionados por los controles de radio. Pulse **Suprimir** para eliminar los grupos seleccionados.
- Edite las propiedades de grupo pulsando un nombre de grupo.

Nota: El valor **Nombre de grupo** no se puede editar.

Gesti n de roles de usuario y de grupo

Los administradores pueden gestionar los roles de usuarios y grupos a trav s de la p gina Usuarios.

El  rea de contenidos se divide en las secciones contra bles **Detalles** y **Principales**.

Detalles

Nombre

Campo de texto no editable que muestra el nombre del inquilino.

Descripci n

Campo de texto editable que permite facilitar un texto explicativo sobre el inquilino.

URL

Este es el URL que debe suministrarse a los usuarios para iniciar la sesi n en el inquilino a trav s de la consola de Servidor anal tico.

Estado

Hay inquilinos **activos** actualmente en uso. Cambiar un usuario a **Inactivo** impide que los usuarios inicien sesi n en ese inquilino, pero no suprime ning n dato subyacente.

Principales

Los principales son usuarios y grupos diseñados desde el proveedor de seguridad configurado durante la configuración. Puede cambiar el rol de principales para que sean Administradores, Usuarios o Lectores.

Métricas

Le permite configurar los límites de recursos para un inquilino. Informa acerca del espacio de disco que utiliza actualmente el inquilino.

- Puede establecer una cuota máxima de espacio de disco para el inquilino. Cuando se alcanza este límite, no se puede grabar nada más en disco para este inquilino hasta que se haya borrado el espacio de disco suficiente y el uso de espacio de disco por parte del inquilino se encuentre por debajo de la cuota.
- Puede establecer una cuota máxima de espacio de disco para el inquilino. Cuando se supera este límite, los principales de este inquilino no pueden enviar ningún trabajo analítico hasta que se haya borrado el espacio de disco suficiente y el uso de espacio de disco por parte del inquilino se encuentre por debajo de la cuota.
- Puede establecer una cuota máxima de trabajos paralelos que pueden ejecutarse en este inquilino de una sola vez. Cuando se supera esta cuota, los principales no pueden enviar ningún trabajo analítico en este inquilino hasta que se haya completado el trabajo que está en ejecución.
- Puede establecer el número máximo de campos que puede tener un origen de datos. El límite se comprueba cada vez que se crea o actualiza un origen de datos.
- Puede establecer el número máximo de registros que puede tener un origen de datos. El límite se comprueba siempre que se crea o actualiza un origen de datos; por ejemplo, al añadir un archivo nuevo o cambiar los valores de un archivo.
- Puede establecer el tamaño máximo del archivo en MB. El límite se comprueba al cargar un archivo.

Configuración del proveedor de seguridad

Le permite especificar el proveedor de autenticación de usuarios. **Valor predeterminado** utiliza el proveedor del inquilino predeterminado, el cual se establece durante la instalación y configuración.

LDAP permite autenticar usuarios con un servidor LDAP externo, tal como Active Directory u OpenLDAP. Especifique uno de los valores para el proveedor y, opcionalmente, especifique valores de filtro para controlar los usuarios y grupos disponibles en la sección Principales.

Reglas de denominación

Para cualquier elemento que pueda recibir un nombre exclusivo en Servidor analítico, como por ejemplo orígenes de datos y proyectos, dichos nombres están sujetos a las normas siguientes.

- En un único inquilino, los nombres deben ser exclusivos en objetos del mismo tipo. Por ejemplo, dos orígenes de datos no pueden denominarse insuranceClaims, pero un origen de datos y un proyecto podrían llamarse insuranceClaims.
- Los nombres son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, insuranceClaims e InsuranceClaims se consideran nombres exclusivos.
- Los nombres ignoran los espacios en blanco iniciales y finales.
- Los caracteres siguientes no son válidos en los nombres.

```
~, #, %, &, *, {, }, \\", :, <, >, ?, /, |, ", \t, \r, \n
```

Capítulo 2. Integración de ModeladorSPSS

ModeladorSPSS es un entorno de trabajo de minería de datos con un enfoque visual al análisis. Cada acción individual de un trabajo, desde el acceso a un origen de datos hasta la fusión de registros, pasando por la generación de un nuevo archivo o de un modelo, se representa mediante un nodo en el lienzo. Dichas acciones se enlazan entre sí para formar una secuencia analítica. Para construir una secuencia analítica que se ejecute con Servidor analítico:

1. La secuencia debe empezar con un nodo de origen de Servidor analítico.
2. Construya el centro de la secuencia en la interfaz de Modeler como haría normalmente, seleccione nodos de proceso (operaciones de Campo o Registro) soportados por Servidor analítico. Hay un panel de Servidor analítico en la paleta de Modeler que muestra los nodos soportados.
3. Hay un par de opciones para finalizar la secuencia.
 - Seleccione un nodo de terminal (Salida, Gráfico, Exportación o Modelado) que esté soportado por Servidor analítico. En este caso, Modeler incorpora la secuencia entera a Servidor analítico. Servidor analítico orquesta los trabajos necesarios en el clúster de Hadoop y pone los resultados a disposición de Modeler. Modeler toma los resultados y los presenta al usuario, de la misma manera que si la secuencia se procesara localmente.
 - Si selecciona un nodo de terminal que no está soportado por Servidor analítico, Modeler incorpora a Servidor analítico tanta parte de la secuencia como sea posible y, a continuación, empieza a extraer los registros de Hadoop. Tenga en cuenta que Servidor analítico puede puntuar algunos modelos que no pueden construirse actualmente con Servidor analítico. Esto significa que puede estructurar una secuencia para que tome un sub-ejemplo válido estadísticamente de datos masivos con Servidor analítico y, a continuación, construir un modelo "localmente" en Modeler. El nugget de modelo resultante podrá incluirse a continuación en una secuencia de puntuación que se ejecute por completo en Servidor analítico.

Nota: El número máximo de registros que ModeladorSPSS descargará de Hadoop puede configurarse en las propiedades de secuencia de Servidor analítico.

Nodos soportados

La ejecución de muchos nodos de ModeladorSPSS está soportada en HDFS, aunque es posible exista alguna diferencia en la ejecución de determinados nodos, mientras que otros ni siquiera están soportados en la actualidad. Este tema detalla en nivel de soporte actual.

Nota: Consulte la documentación de ModeladorSPSS para obtener información sobre el funcionamiento regular de estos nodos.

Tema general

- Servidor analítico no acepta algunos caracteres que normalmente se aceptan en el interior de un nombre de campo entrecomillado de Modeler.
- Para que una secuencia de Modeler se ejecute en Servidor analítico, debe empezar con uno o más nodos Origen de Servidor analítico y terminar con un único nodo de modelado o de exportación de Servidor analítico.
- Se recomienda definir el almacenamiento de destinos continuos como real en lugar de entero. Los modelos de puntuación siempre escriben valores reales en los archivos de datos de salida de los destinos continuos, mientras que el modelo de datos de salida de las puntuaciones se ajusta al almacenamiento del destino. Por tanto, si un destino continuo tiene un almacenamiento entero, se producirá una discordancia entre los valores escritos y el modelo de datos de las puntuaciones, y dicha discordancia provocará errores cuando se intenten leer los datos puntuados.

Origen

- Una secuencia que comience con cualquier cosa que no sea un nodo de origen de Servidor analítico ejecutará en local.

Operaciones de registro

Todas las operaciones de registro están soportadas, con la excepción de los nodos Resolución de TS y Cuadros de espacio-tiempo. A continuación se detalla la funcionalidad de nodo soportada.

Seleccionar

- Soporta el mismo conjunto de funciones soportado por el [Nodo de derivación](#).

Ejemplo

- No se soporta el muestreo a nivel de bloque.
- No se soportan los métodos de muestreo complejos.
- El primer muestreo de n con "Discard sample" no está soportado.
- El primer muestreo de n con N>20000 no está soportado.
- El muestreo 1-de cada-n no está soportado cuando no se ha establecido "Maximum sample size".
- El muestreo 1-de cada-n no está soportado cuando N * "Maximum sample size" > 20000.
- El muestreo a nivel de bloque de % aleatorio no está soportado.
- Actualmente, el % aleatorio permite suministrar un valor de inicio.

Agregar

- Las claves contiguas no están soportadas. Si va a reutilizar una secuencia existente configurada para ordenar los datos y luego utilizar este valor en el nodo Agregación, cambie la secuencia para eliminar el nodo Ordenar.
- Las estadísticas de orden (mediana, primer cuartil, tercer cuartil) se calculan de forma aproximada y están soportadas a través de la pestaña Optimización.

Ordenar

- La pestaña Optimización no está soportada.

En un entorno distribuido, hay un número limitado de operaciones que conservan el orden de registros establecido por el nodo Ordenar.

- Un nodo Ordenar seguido de uno Exportar produce un origen de datos ordenado.
- Un nodo Ordenar seguido de uno Muestrear con muestreo de **Primer** registro devuelve los *N* primeros registros.

En general, debe colocarse un nodo Ordenar lo más cerca posible de las operaciones que necesitan los registros ordenados.

Fusionar

- La fusión por Orden no está soportada.
- La pestaña Optimización no está soportada.
- Las operaciones de fusión son relativamente lentas. Si se dispone de espacio suficiente en HDFS, puede ser mucho más rápido fusionar una única vez los orígenes de datos y utilizar el origen fusionado en las secuencias posteriores en lugar de fusionar los orígenes de datos en cada secuencia.

Transformación R

La sintaxis R en el nodo debe constar de operaciones record-at-a-time (registro cada vez).

Operaciones de campo

Todas las operaciones de campo están soportadas, con la excepción de los nodos Anonimizar, Transponer, Intervalos de tiempo e Historial. A continuación se detalla la funcionalidad de nodo soportada.

Preparación automática de datos

- No se soporta el entrenamiento del nodo. La aplicación de transformaciones en un nodo Preparación automática de datos entrenado a datos nuevos está soportada.

Derivar

- Se soportan todas las funciones de Derivar, a excepción de las funciones de secuencia.
- Derivar un nuevo campo como un Recuento es esencialmente una operación de secuencia y por lo tanto, no está soportada.
- Los campos divididos no pueden derivarse en la misma secuencia que los utiliza como divisiones. En tal caso será necesario crear dos secuencias: una que derive el campo dividido y una que utilice el campo como división.

Relleno

- Soporta el mismo conjunto de funciones soportado por el [Nodo de derivación](#).

Intervalos

La siguiente funcionalidad no está soportada.

- Intervalos óptimos.
- Rangos.
- Cuantiles -> Creación de cuantiles: suma de valores.
- Cuantiles -> Empates: mantener en actual y asignar aleatoriamente.
- Cuantiles -> N personalizados: valores por encima de 100 y cualquier valor N donde el 100% de N no sea igual a cero.

Análisis de RFM

- No se soporta la opción Mantener en actual para tratar los empates. La actualidad de RFM, la frecuencia y las puntuaciones monetarias no siempre coincidirán con las que Modeler calcula a partir de los mismos datos. Los rangos de puntuación serán los mismos, pero las asignaciones de puntuación (números de intervalo) pueden diferir en una.

Gráficos

Se soportan todos los nodos Gráfico.

Modelado

Los siguientes nodos de Modelado están soportados: Time Series, TCM, árbol-AS, árbol C&R, Quest, CHAID, Lineal, Lineal-AS, Red neuronal, GLE, LSVM, TwoStep-AS, Árboles aleatorios, STP y Reglas de asociación. A continuación se detalla la funcionalidad de estos nodos.

Lineal

Al crear modelos basados en datos masivos, lo normal es cambiar el objetivo a Conjuntos de datos muy grandes o bien especificar divisiones.

- No se soporta el entrenamiento continuado de modelos de PSM existentes.
- El objetivo Generación de Modelo estándar solo se recomienda si los campos se definen de modo que el número de registros de cada división no sea demasiado grande, donde la definición de "demasiado grande" depende de la potencia de los nodos individuales del clúster de Hadoop. Por contra, también debe procurarse que las divisiones no se definan tan pequeñas que contengan demasiados pocos registros como para construir un modelo.
- No se soporta el objetivo de Potenciación.
- No se soporta el objetivo de Agregación autodocimante.
- No se recomienda el objetivo de Conjuntos de datos muy grandes cuando hay pocos registros; con frecuencia no se generará un modelo, o el modelo generado estará degradado.

- No se soporta la preparación de datos automática. Esto puede dar lugar a problemas cuando se intente construir un modelo a partir de datos con muchos valores ausentes; normalmente dichos datos se imputarían como parte de la preparación de datos automática. Una solución consistiría en utilizar un modelo de árbol o una red neuronal con el valor Avanzado seleccionado para imputar los valores ausentes.
- La estadística de precisión no se calcula para los modelos divididos.

Red neuronal

Al crear modelos basados en datos masivos, lo normal es cambiar el objetivo a Conjuntos de datos muy grandes o bien especificar divisiones.

- No se soporta el entrenamiento continuado de modelos de PSM o estándar existentes.
- El objetivo Generación de Modelo estándar solo se recomienda si los campos se definen de modo que el número de registros de cada división no sea demasiado grande, donde la definición de "demasiado grande" depende de la potencia de los nodos individuales del clúster de Hadoop. Por contra, también debe procurarse que las divisiones no se definan tan pequeñas que contengan demasiados pocos registros como para construir un modelo.
- No se soporta el objetivo de Potenciación.
- No se soporta el objetivo de Agregación autodocimante.
- No se recomienda el objetivo de Conjuntos de datos muy grandes cuando hay pocos registros; con frecuencia no se generará un modelo, o el modelo generado estará degradado.
- Cuando falten muchos valores en los datos, utilice el valor Avanzado para imputar los valores que faltan.
- La estadística de precisión no se calcula para los modelos divididos.

Árbol C&R, CHAID y Quest

Al crear modelos basados en datos masivos, lo normal es cambiar el objetivo a Conjuntos de datos muy grandes o bien especificar divisiones.

- No se soporta el entrenamiento continuado de modelos de PSM existentes.
- El objetivo Generación de Modelo estándar solo se recomienda si los campos se definen de modo que el número de registros de cada división no sea demasiado grande, donde la definición de "demasiado grande" depende de la potencia de los nodos individuales del clúster de Hadoop. Por contra, también debe procurarse que las divisiones no se definan tan pequeñas que contengan demasiados pocos registros como para construir un modelo.
- No se soporta el objetivo de Potenciación.
- No se soporta el objetivo de Agregación autodocimante.
- No se recomienda el objetivo de Conjuntos de datos muy grandes cuando hay pocos registros; con frecuencia no se generará un modelo, o el modelo generado estará degradado.
- No se soportan las sesiones interactivas.
- La estadística de precisión no se calcula para los modelos divididos.
- Cuando está presente un campo de división, los tres modelos creados localmente en Modeler son ligeramente distintos de los tres modelos creados mediante Servidor analítico, y de este modo producen puntuaciones distintas. Los algoritmos en los dos casos son válidos; los algoritmos que Servidor analítico utiliza son simplemente más recientes. Dado el hecho de que los algoritmos de árbol tienden a tener muchas reglas heurísticas, la diferencia entre los dos componentes es normal.

Puntuación de modelos

Todos los modelos soportados para el modelado también están soportados para la puntuación. Además, los nuggets de modelo creados localmente para los nodos siguientes están soportados para la puntuación: C&RT, Quest, CHAID, Lineal y Red neuronal (independientemente de que el modelo sea estándar, "boosting y bagging" o para conjuntos de datos de tamaño muy grande), Regresión, C5.0, Logística, Genlin, GLMM, Cox, SVM, Red bayesiana, Bietápico, KNN, Lista de decisiones, Discriminante, Autoaprendizaje, Detección de anomalías, Apriori, Carma, K-medias, Kohonen, R y Minería de textos.

- No se puntuarán las propensiones brutas ni las ajustadas. A modo de solución alternativa, puede lograrse el mismo efecto calculando manualmente la propensión bruta utilizando un nodo Derivar con la siguiente expresión: if 'valor-pronosticado' == 'valor-de-interés' then 'prob-de-ese-valor' else 1-'prob-de-ese-valor' endif

R

La sintaxis R en el nugget debe constar de operaciones record-at-a-time (registro cada vez).

Resultado

Los nodos Matriz, Análisis, Auditoría de datos, Transformar, Establecer globales, Medias y Tabla están soportados. A continuación se detalla la funcionalidad de nodo soportada.

Auditoría de datos

El nodo Auditoría de datos no puede producir la modalidad de campos continuos.

Medias

El nodo Medias no puede producir un error estándar o un intervalo de confianza del 95 %.

Tabla

El nodo Tabla está soportado mediante la escritura de un origen de datos Servidor analítico temporal que contiene los resultados de operaciones anteriores. A continuación, el nodo Tabla pagina el contenido de dicho origen de datos.

Exportar

Una secuencia puede comenzar con un nodo origen de Servidor analítico y terminar con un nodo de exportación distinto del nodo de exportación de Servidor analítico, pero los datos se moverán de HDFS a ServidorSPSS Modeler y por último a la ubicación de exportación.

Retrotracción a HCatalog/Hive

Retrotracción a HCatalog/Hive

Cuando se trabaja con datos en una tabla Hive particionada, puede estructurar la secuencia de Modeler para poder retrotraer la selección de las particiones deseadas en Hive.

1. Inicie la secuencia con un nodo de origen de Servidor analítico que haga referencia al origen de datos de HCatalog/Hive.
2. Conecte a otros nodos como haría normalmente.

La siguiente sección proporciona operaciones y funciones de Servidor analítico que dan soporte a la generación de SQL.

Operaciones de Servidor analítico

Tabla 1. Operaciones de registro				
Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL		Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	BigSQL	Hive
Seleccionar				Sí
Ejemplo			Sí	Sí
Ordenar			Sí	Sí
Balance				
Distinguir			Sí	Sí
Agregar	SUMA		Sí	Sí
	MEDIA		Sí	Sí

Tabla 1. Operaciones de registro (continuación)				
Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL		Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	BigSQL	Hive
	MÍN		Sí	Sí
	MAX		Sí	Sí
	SDEV		Sí	Sí
	RECUENTO		Sí	Sí
	COUNTNON		Sí	Sí
	Varianza		Sí	Sí
	@	secondlargest	Nee	
	@	thirdlargest	Nee	
	@	sumOfSquare		
RFM Aggregate				Nee
Fusionar	interna		Sí	Sí
	externa		Sí	Sí
	anti		Nee	Nee
	@	join.cartesian	Nee	
Adjuntar			Sí	Sí
Resolución de TS			Nee	Nee
Generación de TCM			Nee	Nee

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

* - El nodo da soporte a muchas funciones, algunas de ellas admiten pushback.

Tabla 2. Operaciones de campo				
Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL		Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
Tipo				Sí
Filtro			Sí	Sí
Derivar			Sí	Sí
Relleno				Sí
Reclasificar			Sí	Sí
Intervalos				Nee
Análisis de RFM				Nee
Conjunto				Nee

Tabla 2. Operaciones de campo (continuación)

Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL	Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
Partición			Nee
Marcas			Sí
Reestructurar			Nee
Reordenar campos			Sí
Reproyectar			Nee
Interv. tiempo			Nee

* - El nodo da soporte a muchas funciones y algunos de ellos admiten pushback.

Tabla 3. Operaciones de exportación

Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL	Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
AS			

Tabla 4. Operaciones gráficas

Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL	Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
Tablero			Sí
Gráfico			Nee
Gráfico múltiple			Nee
Gráfico de tiempo			Nee
Distribución			Sí
Histograma			Nee
Recopilación			Nee
Web			Sí
Evaluación			Nee
Visualización de mapa			Nee
Gráfico electrónico			Nee

* - El nodo da soporte a muchas funciones y algunos de ellos admiten pushback.

Tabla 5. Operaciones de nugget

Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL	Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
GLE			Nee
AS lineal			Nee

Tabla 5. Operaciones de nugget (continuación)

Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL	Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
LSVM			Nee
Árbol-AS			Nee
Serie temporal			Nee
TCM			Nee
STP			Nee
TwoStep-AS			Nee
Reglas de asociación			Nee

Tabla 6. Operaciones de salida

Operaciones de IBM SPSS Modeler que dan soporte a la generación de SQL	Operaciones de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
Tabla			Nee
Matriz			Sí
Análisis			Nee
Auditoría de datos			Nee
Transformación			Sí
Estadística			Nee
Medias			Nee
Informe			Sí
Valores globales			Sí

* - El nodo da soporte a muchas funciones y algunos de ellos admiten pushback.

Funciones de Servidor analítico

Tabla 7. Funciones aritméticas

Funciones aritméticas de IBM SPSS Modeler	Funciones aritméticas de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
+	+	Sí	Sí
-	-	Sí	Sí
*	*	Sí	Sí
/	/	Sí	Sí
@	%	Sí	
@	^	Sí	
@	isNull	Sí	

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

<i>Tabla 8. Funciones Bit</i>			
Funciones bit de IBM SPSS Modeler	Funciones bit de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
@	bitAnd	Sí	
@	bitAndEqualZero	Sí	
@	bitAndNot	Sí	
@	bitAndNotEqualZero	Sí	
@	bitNot	Sí	
@	bitOr	Sí	
@	bitXor	Sí	
integer_bitcount	intBitCount	Nee	Nee
integer_leastbit	intLeastBit	Nee	Nee
integer_length	intLength	Nee	Nee
testbit	testBit	Nee	Nee

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

<i>Tabla 9. Funciones de caracteres</i>			
Funciones de caracteres de IBM SPSS Modeler	Funciones de caracteres de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
isAlphaCode	isAlphaCode	Sí	
isNumberCode	isNumberCode	Sí	
isLowerCode	isLowerCode	Sí	
isUpperCode	isUpperCode	Sí	
unicode_char	unicodeChar	Nee	Nee
unicode_value	unicodeValue	Nee	

<i>Tabla 10. Funciones de comparación</i>			
Funciones de comparación de IBM SPSS Modeler	Funciones de comparación de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
=	==	Sí	Sí
>=	>=	Sí	Sí
>	>	Sí	Sí
<=	<=	Sí	Sí
<	<	Sí	Sí
/=	!=	Sí	Sí
not	!	Sí	Sí

Tabla 10. Funciones de comparación (continuación)

Funciones de comparación de IBM SPSS Modeler	Funciones de comparación de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
y	y	Sí	Sí
o	o	Sí	Sí
count_equal	countEqual	Sí	Sí
count_greater_than	countGreaterThan	Sí	Sí
count_less_than	countLessThan	Sí	Sí
count_not_equal	countNotEqual	Sí	Sí
count_nulls	countnulls	Sí	Sí
first_index	firstindex	Nee	Nee
first_non_null_index	firstnullindex	Sí	Sí
last_index	lastindex	Nee	Nee
last_non_null_index	lastnonnullindex	Sí	Sí
value_at	valueAt	Sí	Sí
@	hash	Nee	

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Tabla 11. Funciones de conversión

Funciones de conversión de IBM SPSS Modeler	Funciones de conversión de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
to_Int	toint	Sí	Sí
to_real	toReal	Sí	Sí
to_string	toString	Nee	Sí
to_date	toDate	Sí	Sí
to_time	toTime	Nee	Nee
to_timestamp	toTimestamp	Nee	Nee

Tabla 12. Funciones de fecha y hora

Funciones de fecha y hora de IBM SPSS Modeler	Funciones de fecha y hora de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
datetime_now	now	Sí	Sí
Today	today	Nee	Nee
@	formato	Nee	Nee
datetime_date_name(DAY)	dayName	Nee	Nee
datetime_month_name(MONTH)	monthName	Nee	Nee

Tabla 12. Funciones de fecha y hora (continuación)

Funciones de fecha y hora de IBM SPSS Modeler	Funciones de fecha y hora de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
datetime_date(item)	date(Number)	Sí	Nee
datetime_date(item)	date(timestamp)	Sí	Nee
@	date (string, format, locale)	Nee	
datetime_date(year,month,day)	date(year,month,day)	Sí	Sí
datetime_date(item)	time(Number)	Nee	Nee
datetime_date(item)	time(timestamp)	Sí	Nee
@	time (string, format, locale)	Nee	Nee
datetime_time(hour,minute,second)	time(hour,minute,second)		
	timefromtimestamp		Sí
datetime_timestamp(item)	timestamp(number)	Nee	Nee
datetime_timestamp(date,time)	timestamp(date,time)	Sí	Nee
@	timestamp(string,format,locale)	Nee	Nee
datetime_timestamp(year,month,day,hour,minute,second)	timestamp(y,m,d,h,m,s)		Nee
datetime_year(FECHA)	año	Sí	Nee
datetime_month(FeCHA)	mes	Sí	Nee
datetime_day(FECHA)	día	Sí	Nee
datetime_weekday(FECHA)	dayOfWeek	Sí	Nee
datetime_hour(TIEMPO)	horas	Sí	Nee
datetime_minute(TIEMPO)	minutos	Sí	Nee
datetime_second(TIEMPO)	segundos	Sí	Nee
@	milisegundos	Sí	
date_before	dateBefore	Sí	Nee
time_before	timeBefore	Sí	Nee
date_days_difference	daysDifference	Sí	Nee
date_weeks_difference	weeksDifference	Sí	Nee
date_months_difference	monthsDifference	Sí	Nee
date_years_difference	yearsDifference	Sí	Nee
time_hours_difference	hoursDifference	Sí	Nee
time_mins_difference	minutesDifference	Sí	Nee
time_secs_difference	secondsDifference	Sí	Nee

Tabla 12. Funciones de fecha y hora (continuación)

Funciones de fecha y hora de IBM SPSS Modeler	Funciones de fecha y hora de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
time_in_hours	timeInHours	Sí	Nee
time_in_seconds	timeInSeconds	Sí	Nee
date_in_days	dateInDays	Sí	Nee
date_in_weeks	dateInWeeks	Sí	Nee
date_in_months	dateInMonths	Sí	Nee
date_in_years	dateInYears	Sí	Nee

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Tabla 13. Funciones de lista

Funciones de lista de IBM SPSS Modeler	Funciones de lista de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
@	argMax		
@	argMin		
@	concatList		
@	grupo		
@	indexMax		
@	indexMin		
@	map		
@	partition		
@	reduceLeft		
@	reverse		
@	sortList		

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Tabla 14. Funciones de información

Funciones de información de IBM SPSS Modeler	Funciones de información de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
is_date	isDate	Sí	Sí
is_datetime	isDateTime	Sí	Sí
is_integer	isInt	Sí	Sí
is_number	isNumber		Nee
is_real	isReal	Sí	Sí
is_string	isString		Nee

Tabla 14. Funciones de información (continuación)

Funciones de información de IBM SPSS Modeler	Funciones de información de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
is_time	isTime	Sí	Sí
is_timestamp	isTimestamp	Sí	Sí

Tabla 15. Funciones matemáticas

Funciones matemáticas de IBM SPSS Modeler	Funciones matemáticas de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
abs	abs	Sí	Sí
div	divWhole	Nee	Nee
@	e	Sí	
exp	exp	Sí	Sí
fracof	frac	Sí	Sí
@	ln	Sí	
log10	log10	Sí	Sí
pi	pi	Sí	Sí
random	random	Sí	Sí
@	realToInt	Sí	
round	round	Sí	Sí
sign	sign	Sí	Sí
sqrt	sqrt	Sí	Sí

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Tabla 16. Funciones de probabilidad

Funciones de probabilidad de IBM SPSS Modeler	Funciones de probabilidad de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
cdf_chisquare	cdfChiSquare	Nee	Nee
cdf_f	cdfF	Nee	Nee
cdf_normal	cdfNormal	Nee	Nee
cdf_t	cdfT	Nee	Nee

Tabla 17. Funciones estadísticas

Funciones estadísticas de IBM SPSS Modeler	Funciones estadísticas de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
max_n	maxN	Sí	Sí
mean_n	meanN	Sí	Sí

Tabla 17. Funciones estadísticas (continuación)

Funciones estadísticas de IBM SPSS Modeler	Funciones estadísticas de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
min_n	minN	Sí	Sí
sdev_n	sDevN	Nee	Nee
sum_n	sumN	Nee	Nee

Tabla 18. Funciones trigonométricas

Funciones trigonométricas de IBM SPSS Modeler	Funciones trigonométricas de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
sin	sin	Sí	Sí
sinh	sinh	Sí	Sí
cos	cos	Sí	Sí
cosh	cosh	Sí	Sí
tan	tan	Sí	Sí
tanh	tanh	Sí	Sí
arcsin	arcsin	Sí	Sí
arcsinh	arcsinh	Sí	Sí
arccos	arccos	Sí	Sí
arccosh	arccosh	Sí	Sí
arctan	arctan	Sí	Sí
arctan2	arctan2	Sí	Nee
arctanh	arctanh	Sí	Sí
@	toDegrees	Sí	
@	toRadians	Sí	

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Tabla 19. Funciones de cadena

Funciones de cadena de IBM SPSS Modeler	Funciones de cadena de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
allbutfirst	allButFirst	Sí	Sí
allbutlast	allButLast	Sí	Sí
alphabefore	alphaBefore	Sí	Sí
@	charAt	Sí	
@	compare	Nee	
@	count	Nee	

Tabla 19. Funciones de cadena (continuación)

Funciones de cadena de IBM SPSS Modeler	Funciones de cadena de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
@	detectLanguage	Nee	
endstring	endString	Sí	Sí
isstartstring	isStartString	Sí	Sí
isendstring	isEndString	Sí	Sí
ismidstring	isMidString	Nee	Sí
issubstring	isSubString	Sí	Sí
issubstring_count	isSubStringCount	Nee	Nee
issubstring_lim	isSubStringLim	Nee	Nee
@	jsonPath	Nee	
@	concat	Sí	
last	last	Sí	Sí
longitud	longitud	Sí	Sí
@	lengthInBytes	Sí	Sí
locchar	locChar	Sí	
locchar_back	locCharBack	Sí	Sí
uppertolower	lower	Sí	
trimstart	lTrim	Sí	Sí
replace	replace	Sí	Nee
replicate	replicate	Sí	Sí
trimend	rTrim	Sí	Sí
skipchar	skipChar	Nee	Nee
skipchar_back	skipCharBack	Nee	Nee
soundex	soundEx	Sí	Sí
soundex_difference	soundExDifference	Sí	Sí
startstring	startString	Sí	Sí
stripchar	stripChar	Sí	
strmember	strMember	Sí	
substring	subString	Sí	Nee
substring_between	subStringBetween	Sí	Nee
trim	trim	Sí	Sí
lowertoupper	upper	Sí	

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Tabla 20. Funciones geospatiales

Funciones geospatiales de IBM SPSS Modeler	Funciones geospatiales de IBM SPSS Analytic Server	Pushback de BigSQL	Pushback de Hive
close_to	closeTo	Nee	Nee
crosses	crosses	Nee	Nee
@	intersect	Nee	
@	touch	Nee	
overlap	overlap	Nee	Nee
within	within	Nee	Nee
@	contain	Nee	
@	northOf	Nee	
@	southOf	Nee	
@	eastOf	Nee	
@	westOf	Nee	
@	centroid	Nee	
area	area	Nee	Nee
num_points	numPoints	Nee	Nee

@ - No existe ninguna función correspondiente en ModeladorSPSS.

Capítulo 3. Resolución de problemas

En esta sección se describen algunos problemas de uso comunes y cómo arreglarlos.

Orígenes de datos

Los filtros definidos en columnas particionadas de orígenes de datos de HCatalog no se respetan

Este es un problema que ha aparecido en algunas versiones de Hive y puede aparecer en las situaciones siguientes.

- Si define un origen de datos de HCatalog y especifica un filtro en la definición de origen de datos.
- Si crea una secuencia de Modeler con un nodo Filtrar que hace referencia a la columna de tabla particionada.

La solución temporal es añadir un nodo Derivar a la secuencia de Modeler que crea un nuevo campo con valores iguales a la columna particionada. El nodo Filtrar debe hacer referencia a este nuevo campo.

Oracle NoSQL

Se encuentran errores "Execution failed" (la ejecución ha fallado) al conectar con un origen de datos Oracle NoSQL

El problema es el resultado del manejador de almacenamiento HiveKVStorageHandler.jar no actualizado. Debe utilizarse un manejador de almacenamiento actualizado. El archivo actualizado lo puede encontrar en https://github.com/dvasilen/HiveKVStorageHandler3/raw/HADOOP_2.6-HIVE-1.2.0-KV-3.3.4/release/hive-kv-storage-handler-1.2.0-3.3.4.jar

hive-kv-storage-handler-1.2.0-3.3.4.jar

1. Copie el archivo JAR en el directorio Hive `{HIVE_HOME}/auxlib` y en el directorio Servidor analítico `{AS_ROOT}/ae_wlpservice/usr/servers/aeserver/apps/AE_BOOT.war/WEB-INF/lib`.
2. Ejecute `{AS_ROOT}/bin/hdfsUpdate.sh` para propagar los cambios a HDFS.
3. Reinicie el Servidor analítico para que los cambios entren en vigor.

Nota: Se recomienda el manejador de clase de almacenamiento `oracle.kv.hadoop.hive.table.TableStorageHandler` cuando se utiliza la base de datos Oracle NoSQL 3.0. La clase requiere que los usuarios organicen datos con una metáfora de tabla.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en Estados Unidos. Es posible que este material esté disponible en IBM en otros idiomas. Sin embargo, deberá poseer una copia del producto o de la versión del producto en ese idioma para poder acceder a él.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o características que se tratan en este documento en otros países. El representante local de IBM le puede informar sobre los productos y servicios que están actualmente disponibles en su localidad. Las referencias a productos, programas o servicios de IBM no pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

Es posible que IBM tenga patentes o solicitudes de patente pendientes que traten el tema descrito en este documento. La entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar preguntas acerca de las licencias, por escrito, a:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.*

Para consultas de licencia relativas a la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país, o envíe las consultas, por escrito, a:

*Intellectual Property Licensing
Derecho de propiedad intelectual y legal
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO. Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia a las garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones; por lo tanto, es posible que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información podría contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM se reserva el derecho a realizar en cualquier momento y sin notificación previa, mejoras o modificaciones en los productos y programas que se describen en el presente manual.

Las referencias en esta información a sitios web no IBM se proporcionan solo por comodidad y en modo alguno constituyen un aval de dichos sitios web. El material de esos sitios web no forma parte del material de este producto de IBM y el uso de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que proporcione en la forma que crea adecuada sin incurrir por ello en ninguna obligación con el cliente.

Los titulares de licencias de este programa que deseen obtener información sobre el mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de la información intercambiada, deben ponerse en contacto con:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation*

*North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.*

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

IBM proporciona el programa bajo licencia descrito en esta información y todo el material bajo licencia disponible para él de acuerdo con los términos del Contrato del cliente de IBM, el Acuerdo internacional de licencia de programas de IBM o cualquier contrato equivalente existente entre las partes.

Los datos de rendimiento y los ejemplos de cliente se presentan únicamente con fines ilustrativos. Los resultados reales del rendimiento pueden variar en función de determinadas configuraciones y condiciones de funcionamiento.

La información acerca de productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de dichos productos, sus publicaciones anunciadas u otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha comprobado estos productos y no puede confirmar la precisión de su rendimiento, compatibilidad ni contemplar ninguna otra reclamación relacionada con los productos que no son de IBM. Las preguntas acerca de las funciones de productos que no sean de IBM deben dirigirse a los proveedores de dichos productos.

Las declaraciones sobre la intención y el rumbo futuro IBM están sujetas a cambio o retirada sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Todos los precios de IBM mostrados son precios de venta recomendados, son actuales y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios de los proveedores pueden variar.

Esta información se ofrece a efectos de planificación. La información aquí contenida puede cambiar antes de la comercialización de los productos descritos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres de personas o empresas es mera coincidencia.

LICENCIA DE DERECHOS DE AUTOR:

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres de personas o empresas es mera coincidencia.

Cada copia o cada parte de estos programas de ejemplo, o trabajos derivados, debe incluir un aviso de copyright como se indica a continuación:

© IBM 2020. Las partes de este código se derivan de IBM Corp. Programas de ejemplo.

© Copyright IBM Corp. 1989 - 2020. Reservados todos los derechos.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Existe una lista actual de las marcas registradas de IBM en la web bajo "Copyright and trademark information" en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros países.

IT Infrastructure Library es una marca registrada de la Agencia central de informática y telecomunicaciones que ahora es parte de la Cámara de Comercio.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos de América y en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos o en otros países.

Microsoft, Windows, Windows NT, y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos.

ITIL es una marca registrada y una marca de comunidad registrada de The Minister for the Cabinet Office y está registrada en la oficina de patentes y marcas registradas de Estados Unidos.

UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otros países.

Cell Broadband Engine es una marca registrada de Sony Computer Entertainment, Inc. en los Estados Unidos, otros países o en ambos, y se utiliza bajo licencia a partir de ello.

Linear Tape-Open, LTO, el logotipo de LTO, Ultrium y el logotipo de Ultrium son marcas comerciales de HP, IBM Corp. y Quantum en Estados Unidos y otros países.

IBM.[®]