


*IBM SPSS Modeler 19.0 Deployment
Guide*



Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant à la section «Remarques», à la page 31.

Informations produit

Cette édition s'applique à la version 19, édition 0, modification 0 d'IBM® SPSS Modélisateur et à toutes les éditions et modifications ultérieures sauf mention contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright International Business Machines Corporation .

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

Contents

Préface.....	v
Chapter 1. Présentation.....	1
IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement.....	1
Collaboration.....	1
Déploiement.....	2
Architecture du système.....	3
IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement.....	3
IBM SPSS Modélisateur avec collaboration.....	4
IBM SPSS Gestionnaire de déploiement.....	4
IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement.....	5
IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur.....	5
Serveurs d'exécution.....	6
Utilisation des fichiers IBM SPSS Modélisateur	6
Chapter 2. Définitions de serveur.....	7
Ajout de nouvelles définitions de serveur.....	7
Paramètres du serveur IBM SPSS Modélisateur.....	7
Modification des définitions de serveur.....	8
Chapter 3. Etapes de travaux IBM SPSS Modélisateur.....	9
Utilisation des flux IBM SPSS Modélisateur.....	9
Configuration du serveur IBM SPSS Modélisateur.....	9
Affichage des propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur.....	9
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Général.....	9
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Fichiers de données.....	12
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Vue de données.....	12
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Sources de données ODBC.....	12
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Geo Spatial.....	14
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Paramètres.....	14
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Résultats.....	14
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Importation Cognos.....	15
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Exportation Cognos.....	15
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Importation TM1 existante.....	16
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Exportation TM1 existante.....	16
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Importation TM1.....	16
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Exportation TM1.....	17
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Analytic Server Import.....	17
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Analytic Server Export.....	17
Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Notifications.....	17
Affichage des flux dans IBM SPSS Modélisateur.....	18
Codes d'achèvement IBM SPSS Modélisateur.....	18
Limites des flux IBM SPSS Modélisateur.....	18
Types de noeud.....	19
Exemple de script : Comparaison de modèles champion et challenger.....	19
Chapter 4. Service de notation.....	21
Limites des flux IBM SPSS Modélisateur.....	21
Chapter 5. Etapes de travail Champion Challenger.....	23

Présentation de Champion Challenger.....	23
Mesures de l'évaluation de modèle.....	23
Dépendance de l'ordre.....	24
Informations générales.....	24
Challengers.....	25
Sélection des challengers.....	26
Challengers non valides.....	26
Sélection des sources de données challenger.....	26
Champion.....	26
Test du champion.....	27
Fichiers de données.....	28
Vue de données.....	29
Sources de données ODBC.....	29
Importation Cognos.....	30
Remarques.....	31
Marques.....	32
Dispositions relatives à la documentation du produit.....	32
Index.....	35

Préface

IBM SPSS Modélisateur est l'atelier d'exploration de données d'entreprise IBM . ModélisateurSPSS aide les entreprises et les organismes à améliorer leurs relations avec les clients et les citoyens grâce à une compréhension approfondie des données. A l'aide des connaissances plus précises obtenues par le biais de ModélisateurSPSS, les entreprises et les organismes peuvent conserver les clients rentables, identifier les opportunités de vente croisée, attirer de nouveaux clients, détecter les éventuelles fraudes, réduire les risques et améliorer les services gouvernementaux.

L'interface visuelle de ModélisateurSPSS met à contribution les compétences professionnelles de l'utilisateur, ce qui permet d'obtenir des modèles prédictifs plus efficaces et de trouver des solutions plus rapidement. ModélisateurSPSS dispose de nombreuses techniques de modélisation, telles que les algorithmes de prévision, de classification, de segmentation et de détection d'association. Une fois les modèles créés, l'utilisateur peut utiliser IBM SPSS Modeler Solution Publisher pour les remettre aux responsables, où qu'ils se trouvent dans l'entreprise, ou pour les transférer vers une base de données.

A propos d'IBM Business Analytics

Le logiciel IBM Business Analytics propose des informations complètes, cohérentes et précises auxquelles les preneurs de décisions peuvent se fier pour améliorer les performances de leur entreprise. Un porte-feuilles étendu de veille économique, d'analyses prédictives, de gestion des performances et de stratégie financières et d'applications analytiques vous offre des informations claires, immédiates et décisionnelles sur les performances actuelles et vous permet de prévoir les résultats futurs. Ce logiciel allie des solutions dédiées à l'industrie, des pratiques ayant fait leur preuve et des services professionnels afin que les organisations de toute taille puissent obtenir la meilleure productivité possible, automatiser leurs décisions en toute confiance et améliorer leurs résultats.

Ce portefeuille intègre le logiciel IBM SPSS Predictive Analytics qui aide les organisations à prévoir les événements à venir et à réagir en fonction des informations afin d'améliorer leurs résultats. Les clients de l'industrie du commerce, de l'éducation et des administrations du monde entier font confiance à la technologie IBM SPSS qui offre un avantage concurrentiel en attirant et fidélisant les clients et en améliorant la base de données de la clientèle tout en diminuant la fraude et en réduisant les risques. En utilisant le logiciel IBM SPSS dans leurs opérations quotidiennes, les organisations deviennent des entreprises prédictives, capables de diriger et d'automatiser les décisions pour répondre aux objectifs commerciaux et obtenir un avantage concurrentiel mesurable. Pour plus d'informations ou pour contacter un interlocuteur IBM, visitez le site <http://www.ibm.com/spss>.

Assistance technique

L'assistance technique est disponible pour les clients du service de maintenance. Les clients peuvent contacter l'assistance technique pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des produits IBM ou l'installation dans l'un des environnements matériels pris en charge. Pour contacter l'assistance technique, rendez-vous sur le site Web IBM à l'adresse <http://www.ibm.com/support>. Votre nom, celui de votre société, ainsi que votre contrat de prise en charge vous seront demandés.

Chapitre 1. Présentation

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement est une application conçue pour l'entreprise, qui permet l'utilisation et le déploiement généralisés de l'analyse prédictive.

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement est une application conçue pour les professionnels, qui permet l'utilisation et le déploiement généralisés de l'analyse prédictive. offre un stockage centralisé, sûr et vérifiable, des ressources analytiques, des capacités avancées de gestion et de contrôle des processus d'analyse prédictive, ainsi que des mécanismes perfectionnés de présentation des résultats du traitement analytique aux utilisateurs IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement offre les avantages suivants :

- La garantie de la fiabilité des valeurs des ressources analytiques
- La garantie de la conformité avec les exigences réglementaires
- L'amélioration de la productivité des analystes
- La réduction des coûts informatiques de gestion des analyses

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement vous permet de gérer en toute sécurité diverses ressources analytiques et de favoriser une meilleure collaboration entre les développeurs et les utilisateurs de ces ressources. En outre, les fonctions de déploiement garantissent que les personnes reçoivent les informations dont elles ont besoin en temps voulu, afin de prendre les mesures nécessaires.

Collaboration

La collaboration fait référence à la capacité de partager et de réutiliser des ressources efficacement. Elle est la clé du développement et de l'implémentation des analyses dans une entreprise.

Les analystes ont besoin d'un endroit dans lequel placer les fichiers à rendre disponibles aux autres analystes ou aux utilisateurs. Cet emplacement requiert une implémentation du contrôle de la version des fichiers afin de gérer l'évolution des analyses. Des mesures de sécurité sont nécessaires pour contrôler l'accès aux fichiers et leurs modifications. Enfin, un mécanisme de sauvegarde et de restauration est nécessaire pour protéger ces ressources importantes et éviter leur perte.

Afin de répondre à ces besoins, IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement fournit un référentiel servant au stockage des ressources au moyen d'une hiérarchie de dossiers similaire à celle de la plupart des systèmes de gestion de fichiers. Les fichiers stockés dans le IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement sont accessibles à l'ensemble des utilisateurs dans l'entreprise, à condition qu'ils disposent des droits d'accès appropriés. Afin d'aider les utilisateurs à rechercher des ressources, le référentiel offre une fonction de recherche.

Les analystes ont la possibilité d'utiliser les fichiers du référentiel à partir d'applications client qui s'appuient sur l'interface de service de IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement. Des produits tels que IBM SPSS Statistiques et IBM SPSS Modélisateur permettent une interaction directe avec les fichiers du référentiel. Un analyste peut stocker la version d'un fichier en développement, extraire cette version ultérieurement, et continuer à la modifier jusqu'à sa finalisation et son envoi vers le processus de production. Ces fichiers peuvent inclure des interfaces personnalisées qui exécutent des processus analytiques, permettant ainsi aux utilisateurs de bénéficier du travail des analystes.

L'utilisation du référentiel permet de protéger l'entreprise, en offrant un emplacement centralisé de stockage des ressources analytiques qui peuvent être facilement sauvegardées et restaurées. En outre, les autorisations au niveau des utilisateurs, des fichiers et des libellés de version permettent de contrôler l'accès aux ressources individuelles. Le contrôle des versions et les libellés de version d'objet garantissent que les versions correctes des ressources sont utilisées dans les processus de production. Enfin, les fonctionnalités de consignation permettent d'effectuer le suivi des modifications apportées aux fichiers et au système.

Déploiement

Afin d'exploiter au maximum les avantages des analyses prédictives, les ressources analytiques se doivent d'offrir des réponses aux décisionnaires commerciaux. Le déploiement comble le fossé entre les analyses et la prise de décision en délivrant des résultats aux personnes et aux processus en fonction d'un échéancier ou en temps réel.

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement permet d'inclure les fichiers individuels stockés dans le référentiel dans des **travaux** de traitement . Les travaux définissent un séquence d'exécution pour les artefacts analytiques et peuvent être créés avec IBM SPSS Gestionnaire de déploiement. Il est possible de stocker les résultats de l'exécution dans le référentiel ou dans un système de fichiers, ou encore de les envoyer à des destinataires spécifiques. Les résultats stockés dans le référentiel sont accessibles à tout utilisateur possédant les autorisations nécessaires à l'aide de l'interface IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement. Les travaux eux-mêmes peuvent être déclenchés en fonction d'une planification prédéfinie ou en réponse à des événements du système.

En outre, le service de scoring de IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement permet d'envoyer les résultats analytiques en temps réel depuis les modèles déployés, lors de l'interaction avec un client. Un modèle analytique configuré pour le scoring peut combiner des données collectées à partir de l'interaction en cours avec un client et des données historiques, afin de produire un score déterminant le cours de l'interaction. Le service lui-même peut être optimisé par toute application cliente, permettant la création d'interfaces personnalisées pour définir le processus.

Les fonctions de déploiement de IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement sont conçus pour faciliter son intégration à l'infrastructure de votre entreprise. La connexion unique réduit le besoin de fournir des données d'identification manuellement, à différents stades du processus. De plus, il est possible de configurer le système afin qu'il soit compatible à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2.

Remarque : Si un flux ModélisateurSPSS contient un noeud qui utilise un type de liste, la branche contenant ce noeud ne prend pas en charge le service d'évaluation.

Architecture du système

En général, IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement consiste en un IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement unique et centralisé qui dessert une variété de clients, et utilise des serveurs d'exécution pour le traitement des ressources analytiques.




Figure 1. Architecture IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement comprend les composants suivants :

- IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement pour les artefacts analytiques
- IBM SPSS Modélisateur
- IBM SPSS Gestionnaire de déploiement
- IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement
- IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur

IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement

Le référentiel fournit un emplacement centralisé pour le stockage des ressources analytiques, telles les modèles et les données. Le référentiel requiert l'installation d'une base de données relationnelle, telle qu'IBM Db2, Microsoft SQL Server ou Oracle.

Le référentiel comporte des fonctions pour :

- Sécurité
- le contrôle de version
- la recherche
- l'audit

Les options de configuration du référentiel sont définies à l'aide de IBM SPSS Gestionnaire de déploiement ou de IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur. Le contenu du

référentiel est géré grâce à Gestionnaire de déploiement et est accessible à l'aide de IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement.

IBM SPSS Modélisateur avec collaboration

IBM SPSS Modélisateur avec collaboration permet une interaction avec IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement à partir de l'intérieur de IBM SPSS Modélisateur l'interface . Les fichiers peuvent être enregistrés et récupérés directement à partir de IBM SPSS Modélisateur .

En outre, flux IBM SPSS Modélisateur enregistrés dans le référentiel peuvent être exécutées en tant qu'étapes dans des travaux. Un travail peut contenir un nombre illimité d'étapes, chacune correspondant à un fichier distinct. Les relations définies entre les étapes déterminent le flux du traitement. Le travail peut être planifié afin de s'exécuter à un moment donné, en fonction d'un schéma de récurrence ou en réponse à des événements spécifiques. De plus, il est possible d'envoyer à des destinataires spécifiques des notifications sur le statut global de l'exécution du travail ou des étapes individuelles.

La collaboration entre IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement et IBM SPSS Modélisateur est activée par l'utilisation d'adaptateurs. Ces adaptateurs sont installés dans l'environnement IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement pour ajouter les fonctions spécifiques au produit. Pour plus d'informations, consultez la documentation sur le IBM SPSS Modélisateur .

Remarque : Si un travail contenant un flux ModélisateurSPSS utilise un noeud source Analytic Server, vous devez autoriser la connexion directe entre le serveur IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement et le serveur Analytic Server. Sinon, le travail échouera si le pare-feu bloque la connexion entre les deux serveurs.

IBM SPSS Gestionnaire de déploiement

IBM SPSS Gestionnaire de déploiement est une application client pour IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement qui permet aux utilisateurs de planifier, d'automatiser et d'exécuter des tâches analytiques comme la mise à jour de modèles ou la génération de scores.

L'application client permet à un utilisateur d'effectuer les tâches suivantes :

- Visualiser tous les fichiers existants du système, y compris les rapports IBM SPSS Modélisateur, les scénarios et les fichiers de données ;
- Importer des fichiers dans le référentiel
- Planifier une exécution répétée des travaux à l'aide d'un schéma de récurrence spécifique, par exemple tous les trimestres ou toutes les heures
- Modifier les propriétés des travaux existants
- Déterminer le statut d'un travail
- Spécifier une notification par courrier électronique du statut d'un travail

En outre, l'application client permet aux utilisateurs de réaliser des tâches administratives pour IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement, notamment :

- Gérer les utilisateurs
- Configurer des fournisseurs de sécurité
- Affecter des rôles et des actions

IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur

IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur est une interface client léger permettant d'effectuer des tâches de configuration et de gestion du système, notamment :

- Définir des options de configuration système
- Configurer des fournisseurs de sécurité
- Gérer des types MIME

Les utilisateurs ne disposant pas de droits administratifs peuvent réaliser ces tâches, à condition que les actions appropriées soient associées à leurs informations d'identification et de connexion. Ces actions sont affectées par un administrateur.

En règle générale, vous accédez à IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur à l'adresse URL suivante :

```
<http://<hostIP address>:<port>/cads-ui/login
```

Remarque : Une adresse IPv6 doit être placée entre crochets, par exemple [3ffe:2a00:100:7031::1].

Si votre environnement est configuré pour utiliser un chemin de contexte personnalisé pour les connexions serveur, incluez ce chemin dans l'adresse URL.

```
<http://<host>IP address:<port>/cads-ui/config
```

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement

IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement est une interface de client léger permettant l'accès au référentiel. A la différence de IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur, conçu pour les administrateurs, IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement Portail de déploiement est un portail Web servant à une variété d'utilisateurs.

Le portail Web inclut les fonctionnalités suivantes :

- Navigation dans le contenu du référentiel par dossier
- Ouverture du contenu publié
- Exécution de travaux
- Génération de scores à l'aide de modèles stockés dans le référentiel
- Recherche dans le contenu du référentiel
- Affichage des propriétés d'un contenu
- Accès aux préférences utilisateur individuelles, telles que l'adresse électronique et le mot de passe, les options générales, les abonnements et les options de formats des fichiers de sortie

En règle générale, vous accédez à la page d'accueil à l'adresse URL suivante :

```
<http://<host> IP address:<port>/cads-ui/peb
```

Remarque : Une adresse IPv6 doit être placée entre crochets, par exemple [3ffe:2a00:100:7031::1].

Si votre environnement est configuré pour utiliser un chemin de contexte personnalisé pour les connexions serveur, incluez ce chemin dans l'adresse URL.

```
<http://<host> IP address:<port>/<context path>/cads-ui/peb
```

IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur

IBM SPSS Gestionnaire de déploiement basé sur un navigateur est une interface client léger permettant d'effectuer des tâches de configuration et de gestion du système, notamment :

- la configuration du système
- la configuration des fournisseurs de sécurité
- la gestion des types MIME

Les utilisateurs ne disposant pas de droits administratifs peuvent réaliser ces tâches, à condition que les actions appropriées soient associées à leurs informations d'identification et de connexion. Ces actions sont affectées par un administrateur.

Serveurs d'exécution

Les serveurs d'exécution permettent d'exécuter les ressources stockées dans le référentiel. Lorsqu'une ressource est incluse dans un travail à exécuter, la définition de l'étape du travail inclut la spécification du serveur d'exécution utilisé pour le traitement de l'étape. Le type du serveur d'exécution dépend de la ressource.

Le serveur d'exécution IBM SPSS Modélisateur est IBM SPSS Serveur de modélisation, il permet de réaliser des analyses distribuées pour l'exploration de données et la création de modèles. Ce serveur d'exécution requiert la spécification des données d'identification utilisateur sous lesquelles le traitement se produit.

Pour permettre l'équilibre de charge, il est possible de regrouper plusieurs serveurs d'exécution ensemble dans un cluster. Lorsqu'une étape de travail utilise un cluster lors d'une exécution, IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement détermine quel serveur géré du cluster est le plus à même de traiter les requêtes à ce moment précis. Pour plus d'informations, consultez la documentation de IBM SPSS Gestionnaire de déploiement.

Au cours de la création du travail, affectez un serveur d'exécution ou un cluster de serveurs à chaque étape du travail. Lors de l'exécution du travail, le référentiel utilise les serveurs d'exécution spécifiés pour réaliser les analyses correspondantes.

Utilisation des fichiers IBM SPSS Modélisateur

Dans IBM SPSS Gestionnaire de déploiement, le processus général d'utilisation des fichiers IBM SPSS Modélisateur implique :

1. Définition d'un serveur d'exécution pour le traitement du flux ou du scénario IBM SPSS Modélisateur si une définition appropriée n'existe pas déjà.
2. Ajout du flux ou du scénario IBM SPSS Modélisateur à un travail en tant qu'étape du travail.
3. La spécification des propriétés du travail, notamment les planifications de l'exécution.

Chapitre 2. Définitions de serveur

L'exécution d'une ressource d'IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement en tant qu'étape de travail nécessite de spécifier un serveur correspondant approprié pour traiter les instructions contenues dans l'étape de travail. Les informations de connexion d'un tel serveur sont spécifiées dans une définition de serveur.

Les définitions de serveurs, tout comme les serveurs de référentiel et les serveurs d'exécution, peuvent aussi être classifiées.

- Les serveurs d'exécution traitent le contenu d'une ressource du IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. Le type du serveur d'exécution doit correspondre au type de ressource étant traité. An IBM SPSS Modélisateur par exemple une définition de serveur an IBM SPSS Modélisateur .
- Un serveur de référentiel correspond à une installation de référentiel IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement. Un serveur de ce type est généralement utilisé par les étapes de travaux qui ont besoin de retourner des artefacts de résultats à un référentiel.

Les définitions de serveur sont contenues dans le dossier *Définitions de ressources* de l'explorateur de contenu. Plus précisément, elles sont définies dans le sous-dossier *Serveurs*.

Ajout de nouvelles définitions de serveur

Pour ajouter un nouveau serveur :

1. Dans l'explorateur de contenu, ouvrez le dossier *Définitions de ressources*.
2. Cliquez sur le dossier *Serveurs*.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez :

Nouveau > Définition de serveur

L'assistant Ajouter une nouvelle définition de serveur s'ouvre. Il est également possible d'accéder à la boîte de dialogue de définition d'un nouveau serveur en cliquant sur **Nouveau** à côté d'un champ de serveur dans l'onglet Général pour certaines étapes. La procédure pour définir de nouveaux serveurs consiste en plusieurs actions :

1. La dénomination de la définition de serveur et la spécification de son type. Notez que les types de serveurs disponibles dépendent des adaptateurs de produits installés dans le référentiel.
2. La sélection d'un emplacement dans le dossier *Serveurs* pour la définition.
3. La spécification des paramètres du serveur qui définissent les informations de connexion ou d'exécution. La définition des paramètres dépend du type de serveur.

Paramètres du serveur IBM SPSS Modélisateur

Une définition de serveur IBM SPSS Modélisateur spécifie les paramètres de connexion pour les serveurs IBM SPSS Modélisateur utilisés pour traitement des étapes de travail. Les flux IBM SPSS Modélisateur sont exécutés sur le serveur IBM SPSS Modélisateur.

1. Dans le champ Hôte, entrez le nom de l'hôte où se trouve le serveur. Par exemple, si vous créez une définition de serveur IBM SPSS Modélisateur, l'hôte est l'ordinateur qui contient votre serveur IBM SPSS Modélisateur.
2. Dans le champ Port, entrez le numéro de port à utiliser pour se connecter à l'hôte.
3. Dans le champ Chemin de données par défaut, entrez le chemin sur lequel vous souhaitez placer les fichiers de données.
4. Si le protocole SSL (Secure Socket Layer) doit être utilisé pour la connexion au serveur, sélectionnez **Ceci est un port sécurisé**.

5. Cliquez sur **Terminer**. La nouvelle définition apparaît dans le dossier *Serveurs*.

Remarque : Lorsque vous exécutez un travail IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement dans un flux d'évaluation, un fichier temporaire est créé. Par défaut, le fichier est enregistré dans le répertoire d'installation d'IBM SPSS Modélisateur Server. Vous pouvez changer le dossier de données par défaut dans lequel les fichiers temporaires sont enregistrés lorsque vous créez la connexion IBM SPSS Modélisateur Server dans IBM SPSS Modélisateur.

Modification des définitions de serveur

Pour modifier une définition de serveur :

1. Dans l'explorateur de contenu, ouvrez le dossier *Définitions de ressources*.
2. Ouvrez le dossier *Serveurs*.
3. Double-cliquez sur le serveur pour le modifier. La boîte de dialogue *Modifier la définition du serveur* s'ouvre.
4. Modifiez les paramètres de définition du serveur comme il se doit.
5. Cliquez sur *Terminer* pour enregistrer les modifications.

Chapitre 3. Etapes de travaux IBM SPSS Modélisateur

Utilisation des flux IBM SPSS Modélisateur

Cette section décrit les flux IBM SPSS Modélisateur dans le contexte d'IBM SPSS Gestionnaire de déploiement. Les flux IBM SPSS Modélisateur sont intégrés dans Gestionnaire de déploiement entièrement formés. Pour obtenir des informations supplémentaires sur la création et l'utilisation des flux, reportez-vous à la documentation de IBM SPSS Modélisateur.

Les flux IBM SPSS Modélisateur peuvent être utilisés dans Gestionnaire de déploiement. Comme toutes les autres étapes, un flux IBM SPSS Modélisateur doit d'abord être ajouté à un travail avant de pouvoir l'exécuter dans Gestionnaire de déploiement. Vous pouvez en particulier effectuer les tâches suivantes :

- importation des flux
- modification des paramètres de flux
- Exécution des flux

Remarque :

- Si un travail contenant un flux ModélisateurSPSS utilise un noeud source Analytic Server, vous devez autoriser la connexion directe entre le serveur IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement et le serveur Analytic Server. Sinon, le travail échouera si le pare-feu bloque la connexion entre les deux serveurs.
- Python et les nœuds de la palette Spark ne prennent pas en charge les travaux IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement .

Configuration du serveur IBM SPSS Modélisateur

Avant de commencer à utiliser les flux IBM SPSS Modélisateur dans Gestionnaire de déploiement, vous devez effectuer les tâches de configuration suivantes :

- Créer une définition de serveur IBM SPSS Modélisateur. Pour plus d'informations [«Paramètres du serveur IBM SPSS Modélisateur»](#), à la page 7, voir la rubrique .
- Définir les données d'identification du serveur.

Affichage des propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur

Lorsque vous cliquez sur un flux IBM SPSS Modélisateur dans un travail, les propriétés de travail suivantes apparaissent :

- Général
- Fichiers de données
- Sources de données ODBC
- Paramètres
- Résultats
- Importation Cognos
- Exportation Cognos
- Notifications

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Général

Par défaut, l'onglet des propriétés Général apparaît lorsque vous cliquez sur un flux IBM SPSS Modélisateur dans l'espace de travail.

L'onglet de propriétés Général comporte les informations suivantes :

Nom de l'étape de travail. Le nom de l'étape de travail. En général, le nom de l'étape de travail est le nom du flux IBM SPSS Modélisateur, auquel est ajouté le suffixe _step. Toutefois, ce nom peut être modifié.

Afin de modifier le nom de l'étape de travail, entrez le nom désiré dans le champ **Nom de l'étape de travail**. Vos modifications apparaissent dans l'espace de travail.

Flux IBM SPSS Modélisateur. Le nom et le chemin d'accès du flux IBM SPSS Modélisateur d'origine. Le flux source n'est pas modifiable.

Type de remplacement Utilisez cette option pour indiquer si les paramètres d'une étape de travail ou du noeud d'un flux sont prioritaires lors de l'exécution.

- **Le travail remplace le flux** Si vous sélectionnez cette option, lorsque vous exécutez le travail, les propriétés de noeud utilisent les valeurs que vous définissez dans l'étape du travail.
- **Le flux remplace le travail** Si vous sélectionnez cette option, les commandes des propriétés de noeud sont désactivées dans l'étape du travail, à l'exception de certaines commandes de données d'identification. Si vous modifiez les propriétés de noeud dans le flux, lorsque vous exécutez l'étape du travail, les propriétés de noeud modifiées sont utilisées.

Les options **Type de remplacement** affectent les paramètres des données d'identification comme suit :

- Si vous choisissez **Le travail remplace le flux**, vous pouvez éditer les commandes de sélection des données d'identification ; vos données d'identification sélectionnées sont appliquées lors de la phase d'exécution.
- Si vous choisissez **Le flux remplace le travail**, deux cas sont possibles :
 - Lorsque vous créez des noeuds dans ModélisateurSPSS Client qui utilisent des données d'identification, si le mode d'authentification est **Données d'identification stockées** et que le nom des données d'identification existe dans IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement, les commandes de sélection des données d'identification ne sont pas disponibles. Toutefois, si le nom des données d'identification n'existe pas dans IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement, vous pouvez utiliser la commande de sélection des données d'identification ; vos données d'identification sélectionnées sont appliquées lors de la phase d'exécution.
 - Lorsque vous créez des noeuds dans ModélisateurSPSS Client qui utilisent des données d'identification, si le mode d'authentification est **Nom d'utilisateur et mot de passe**, vous pouvez utiliser les commandes de sélection des données d'identification ; vos données d'identification sélectionnées sont appliquées lors de la phase d'exécution.

Version d'objet. La version avec libellés du flux IBM SPSS Modélisateur à utiliser. Dans la liste déroulante **Version d'objet**, sélectionnez la version étiquetée que vous voulez utiliser.

Liste des variables itératives. Si l'étape se comporte comme un consommateur itératif, identifiez la variable dans le producteur itératif fournissant les valeurs pour l'étape. Une étape de production itérative doit apparaître immédiatement avant l'étape dans le travail, afin que l'étape se comporte comme un consommateur itératif.

Serveur IBM SPSS Modélisateur. Le serveur ou grappe de serveurs IBM SPSS Modélisateur sur lequel le flux sera exécuté. La liste contient tous les serveurs et grappes de serveurs actuellement configurés pour exécuter les étapes de IBM SPSS Modélisateur. Pour changer de serveur, sélectionnez-en un dans la liste déroulante **IBM SPSS Modeler Server**. Pour créer une nouvelle définition de serveur, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de définition de serveur.

Connexion à IBM SPSS Modélisateur. Les données d'identification utilisées pour accéder au serveur ou grappe de serveurs IBM SPSS Modélisateur. Pour modifier les données d'identification, sélectionnez une définition de données d'identification dans la liste déroulante **Nom de connexion d'IBM SPSS Modeler**. Pour définir les nouvelles données d'identification, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de définition des données d'identification.

Serveur du référentiel de contenu. Le serveur du référentiel de contenu permet aux travaux d'enregistrer des fichiers dans un IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. En général, le serveur du référentiel de contenu est spécifié lors du rafraîchissement des modèles à l'aide

de IBM SPSS Modélisateur. Pour spécifier un serveur de référentiel de contenu, sélectionnez un serveur dans la liste déroulante **Serveur de référentiel de contenu**. Pour créer une nouvelle définition de serveur, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de définition de serveur. Puis, pour générer une définition de serveur de référentiel de contenu reposant sur les informations du serveur actuel, cliquez sur **Générer**. Une définition de serveur est créée et automatiquement entrée dans le champ *Serveur de référentiel de contenu*.

Nom de connexion du référentiel de contenu. Les informations de connexion du serveur de référentiel de contenu. Pour spécifier une connexion de référentiel de contenu, sélectionnez des données d'identification dans la liste déroulante **Connexion du référentiel de contenu**. Pour créer une nouvelle connexion, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de connexion de référentiel de contenu. Si vous n'utilisez pas la connexion unique pour vous connecter au IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement, cliquez sur **Générer** pour générer une connexion de serveur de référentiel de contenu sur la base des paramètres de sécurité existants. Une connexion de référentiel de contenu est créée et automatiquement entrée dans le champ *Connexion du référentiel de contenu*. La génération d'une connexion n'est pas disponible si vous utilisez le mode de connexion unique.

Expression d'avertissement. Définissez des avertissements pour les étapes de travail connectées par un connecteur conditionnel. L'expression d'avertissement (par exemple, completion_code, warning ou success) doit être en minuscules.

Pour utiliser des expressions d'avertissement :

1. Connectez deux étapes de travail avec un connecteur conditionnel. Dans la zone **Expression** pour le connecteur conditionnel, tapez warning==true.
2. Accédez à l'onglet Général de l'étape de travail parent.
3. Dans la zone **Expression d'avertissement**, indiquez un code d'avertissement, par exemple, completion_code==18. Cette expression remplace le code d'avertissement par défaut, le cas échéant.

Lorsque le travail est exécuté, le système exécute l'étape de travail parent. Puis le système évalue la condition pour rechercher warning==true. Si la valeur est true, le système examine l'expression d'avertissement spécifiée et détermine si la condition est satisfaite. Si c'est le cas, le système passe à l'étape de travail suivante.

Type. La façon dont vous souhaitez exécuter le flux.

- **Exécuter le flux.** Avec cette option, vous pouvez exécuter le flux complet ou, si le flux contient des branches, choisir une ou plusieurs branches à exécuter. Dans ce cas, la liste **Exécuter les options** apparaît. Toutes les branches sont vérifiées par défaut, ce qui signifie que toutes les branches seront exécutées lorsque le flux sera exécuté. Désélectionnez les branches que vous ne souhaitez pas exécuter, ce qui pourrait améliorer les performances.

Remarque : Si le flux contient un script et est configuré pour exécuter le script lors de l'exécution, aucune branche d'exécution ne s'affiche dans la liste de l'éditeur de travaux IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement.

- **Gestion des modèles.** Choisissez cette option si vous souhaitez que le flux utilise les fonctionnalités de gestion des modèles, telles que les fonctionnalités d'évaluation, de rafraîchissement et de scores. Choisissez la fonctionnalité dans la liste Types affichée. **Options d'évaluation**

Performances. Spécifiez les pourcentages des seuils des catégories suivantes : Mauvais ou Bon. Le pourcentage correspondant à Meilleur n'est pas défini par l'utilisateur. Le système soustrait le Bon pourcentage de 100 pour obtenir le seuil Meilleur. Les valeurs de seuils sont obligatoires pour les flux d'évaluation.

Mesure. Les critères de mesure permettant d'évaluer l'efficacité du flux. Les valeurs valides sont Accréditation, Exactitude et Gains. Si la valeur **Gains** est sélectionnée, un centile doit être également spécifié. Si la valeur **Accréditation** est sélectionnée, l'étape d'accréditation doit être également spécifiée. Les valeurs valides incluent « Collectionner les statistiques » et « Exécuter l'évaluation ».

Options de rafraîchissement

Répertorie toutes les relations modèle-nugget du flux pouvant être rafraîchies à l'aide des noms de noeuds définis dans le flux. Sélectionnez une relation spécifique à rafraîchir en cochant la case correspondante. Décochez les relations que vous ne souhaitez pas rafraîchir lors de l'exécution de l'étape. Pour rafraîchir toutes les relations, cliquez sur le bouton Tout sélectionner. Pour désélectionner toutes les relations, cliquez sur le bouton Tout désélectionner.

Options d'évaluation

Choisissez la branche ou les branches à désigner comme branches d'évaluation.

Instructions pour saisir les informations relatives à IBM SPSS Modélisateur et au référentiel de contenu

Toutes les étapes de travail IBM SPSS Modélisateur requièrent à la fois les informations relatives au serveur IBM SPSS Modélisateur et les informations de connexion à IBM SPSS Modélisateur.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Fichiers de données

Le tableau Fichiers de données comporte les informations suivantes :

Nom du noeud. Le nom du noeud d'entrée qui contient les données utilisées par le flux. Ce nom se voit ajouté en préfixe les noms des super noeuds contenant le noeud, séparés par des barres obliques. Par exemple, si le noeud *Monnoeud* est situé dans un super noeud nommé *Super noeud 1*, le nom qui apparaît est */Super noeud 1/Monnoeud*. Le nom du noeud n'est pas modifiable.

Type de noeud. Le type de noeud tel qu'il est défini dans le flux. Le type du noeud n'est pas modifiable.

Nom du fichier. Le nom du fichier de données d'entrée. Pour modifier le nom, cliquez dans la cellule Nom de fichier et modifiez le nom.

Format. Le format du fichier de sortie, par exemple, un fichier csv. Pour modifier le type du format de fichier, cliquez sur la cellule Format. Une flèche de menu déroulant apparaît. Sélectionnez le type de format.

Emplacement. L'emplacement des fichiers de données d'entrée. Pour modifier l'emplacement, cliquez dans la colonne puis cliquez sur le bouton des points de suspension. La boîte de dialogue Emplacement du fichier d'entrée apparaît. Modifiez l'emplacement.

Les noeuds situés dans les super noeuds verrouillés ne sont pas accessibles. Ils ne peuvent être ni affichés ni modifiés.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Vue de données

Si le flux contient un noeud Geo Spatial, les détails de connexion sont affichés ici.

Nom du noeud. Nom du noeud Vue de données.

Vue de données analytique. Vue de données analytique utilisée.

Libellé. Libellé utilisé.

Nom de la table. Nom de la table de base de données utilisée.

Plan d'accès aux données. Sélectionnez un plan d'accès aux données dans la vue de données analytiques. Un plan d'accès aux données associe les tables du modèle de données figurant dans une vue de données analytiques à des sources de données physiques. Une vue de données analytiques contient généralement plusieurs plans d'accès aux données. Lorsque vous modifiez le plan d'accès aux données utilisé, vous modifiez également les données utilisées par votre flux. Par exemple, si la vue de données analytiques contient un plan d'accès aux données pour la formation d'un modèle et un plan d'accès aux données pour le test d'un modèle, vous pouvez passer des données de formation aux données de test en modifiant le plan d'accès aux données utilisé.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Sources de données ODBC

Le tableau Sources de données ODBC comporte les informations suivantes.

Nom du noeud. Le nom du noeud d'entrée qui contient les données utilisées par le flux. Ce nom se voit ajouté en préfixe les noms des super noeuds contenant le noeud, séparés par des barres obliques. Par exemple, si le noeud *Monnoeud* est situé dans un super noeud nommé *Super noeud 1*, le nom qui apparaît est */Super noeud 1/Monnoeud*.

Type de noeud. Le type de noeud tel qu'il est défini dans le flux.

Sources de données ODBC. Le nom de la source de données ODBC actuelle (DSN). Pour choisir une autre source de données ODBC, cliquez sur la cellule contenant le nom de la source de données actuelle, puis cliquez sur le bouton "..." qui s'affiche. Cette action entraîne l'apparition d'une boîte de dialogue sur laquelle vous pouvez choisir une DSN ou en créer une nouvelle. Notez que les paramètres de l'étape du travail ont toujours priorité sur le flux. Par conséquent, si vous modifiez le flux pour utiliser une source de données différente, vous devez également modifier le travail pour utiliser la même source, sinon le travail risque de ne pas s'exécuter.

Données d'identification. Pour modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données lors de la modification de la source de données ODBC, cliquez sur la cellule contenant les données d'identification actuelles, puis cliquez sur le bouton "..." qui s'affiche. Cette action affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir une définition de données d'identification existante ou en créer une nouvelle.

Table de base de données. Le tableau de la base de données qui correspond au noeud.

Les noeuds situés dans les super noeuds verrouillés ne sont pas accessibles. Ils ne peuvent être ni affichés ni modifiés.

Modification de la connexion ODBC

Vous pouvez remplacer la connexion ODBC soit par une connexion déjà définie, soit par une connexion que vous créez ici.

Utiliser un DSN ODBC existant. Cliquez sur **Parcourir** pour afficher une liste des DSN ODBC existants parmi lesquels vous pouvez choisir.

Créer un nouveau DSN ODBC. Sélectionnez cette option et cliquez sur **Nouveau** pour définir une nouvelle connexion ODBC à utiliser avec les étapes de travaux de flux.

Recherche d'une connexion ODBC

Il s'agit de la liste de toutes les connexions ODBC définies sur cet hôte et auxquelles vous avez accès.

Choisissez-en une dans la liste et cliquez sur **OK**.

Modification des données d'identification pour l'accès à la base de données

Lorsque vous modifiez la connexion, vous pouvez opter pour l'utilisation du nom d'utilisateur et du mot de passe de la base de données ici. Vous pouvez choisir d'utiliser une définition de données d'identification existante dans le référentiel ou de créer une nouvelle définition.

Générer des données d'identification de référentiel à partir d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe existants. (ne s'affiche que lors de l'importation d'un travail à partir de la version 4.2.1 IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement) Cliquez sur le bouton **Générer** pour générer des données d'identification de référentiel à partir d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe existants si ces derniers ont été définis dans le travail importé. Par exemple, si le nom d'utilisateur sa existe déjà, le fait de cliquer plusieurs fois sur **Générer** va créer les noms d'utilisateur sa1, sa2 et ainsi de suite.

Utiliser des données d'identification existantes. Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour afficher une liste des définitions de données d'identification existantes parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Créer de nouvelles données d'identification. Sélectionnez cette option et cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle définition de données d'identification à utiliser avec la connexion actuelle.

Recherche d'une définition de données d'identification

Il s'agit de la liste de toutes les définitions de données d'identification créées sur cet hôte et auxquelles vous avez accès.

Choisissez-en une dans la liste et cliquez sur **OK**.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Geo Spatial

Si le flux contient un noeud Geo Spatial, les détails de connexion sont affichés ici.

Type de source. Type de source de données.

Nom du fichier. Si vous utilisez un fichier de forme, indiquez le nom du fichier.

URL du service de carte. Si vous utilisez un service de carte, entrez l'adresse URL du service.

ID carte. Spécifiez l'ID carte.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Paramètres

Vous pouvez modifier les paramètres des flux IBM SPSS Modélisateur à l'aide de IBM SPSS Gestionnaire de déploiement. Le tableau Paramètres comporte les informations suivantes :

Nom. Le nom du paramètre.

Stockage. Décrit la façon dont le paramètre est stocké, par exemple, sous forme de chaîne.

Valeur. La valeur du paramètre.

Type. Le type du paramètre.

Les paramètres situés dans les super noeuds verrouillés ne sont pas accessibles. Ils ne peuvent être ni affichés ni modifiés.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Résultats

Pour afficher les paramètres de sortie d'une étape de travail IBM SPSS Modélisateur, cliquez sur l'onglet Résultats.

Nom du noeud. Le nom du noeud qui contient la sortie provenant du traitement du flux. Ce nom se voit ajouté en préfixe les noms des super noeuds contenant le noeud, séparés par des barres obliques. Par exemple, si le noeud *MonNoeud* est situé dans un super noeud nommé *Super noeud 1*, le nom qui apparaît est */Super noeud 1/MonNoeud*. Le nom du noeud n'est pas modifiable.

Type de noeud. Le type de noeud tel qu'il est défini dans le flux. Le type du noeud n'est pas modifiable.

Nom du fichier. le nom du fichier correspondant. Pour modifier ce nom, cliquez sur la colonne Nom de fichier et entrez le nouveau nom.

Remarque : L'extension du fichier est déterminée par le format de fichier sélectionné et est automatiquement ajoutée au nom du fichier.

Format. le format du fichier de sortie. Pour modifier le type du format de fichier, cliquez dans la colonne Format. Une flèche de menu déroulant apparaît. Sélectionnez le type de format.

Emplacement. L'emplacement du fichier. Pour modifier l'emplacement, ouvrez la boîte de dialogue Emplacement des résultats en cliquant sur la colonne puis cliquez sur le bouton des points de suspension.

Droits d'accès. Droits d'accès des fichiers si ceux-ci sont enregistrés dans le référentiel. Pour modifier les droits d'accès, ouvrez la boîte de dialogue Droits d'accès de sortie en cliquant sur la colonne Droits d'accès puis cliquez sur le bouton des points de suspension.

Propriétés. Les propriétés (métadonnées) du fichier. Pour définir les propriétés, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de sortie en cliquant sur la colonne Propriétés puis cliquez sur le bouton des points de suspension.

Les noeuds situés dans les super noeuds verrouillés ne sont pas accessibles. Ils ne peuvent être ni affichés ni modifiés.

Affichage des résultats de sortie

Pour afficher les résultats de sortie de votre flux, cliquez deux fois sur les résultats que vous souhaitez afficher dans la colonne Résultats du tableau Historique d'étape de travail. Les résultats s'affichent dans une fenêtre distincte.

Par exemple, supposons que l'un de vos résultats de sortie est un histogramme. Un histogramme peut ressembler à ceci.




Figure 2. Exemple d'histogramme

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Importation Cognos

Si le flux contient un noeud source IBM Cognos, les détails de la connexion Cognos s'affichent ici.

Nom du noeud. Le nom du noeud source Cognos.

URL de connexion. L'URL du serveur Cognos à laquelle la connexion est établie.

Nom du package. Le nom du package Cognos à partir duquel les métadonnées sont importées.

Anonyme. Contient **Anonyme** si une connexion anonyme est utilisée pour la connexion au serveur Cognos, ou **Données d'identification** si un nom d'utilisateur et un mot de passe Cognos spécifiques sont utilisés.

Données d'identification. Le nom d'utilisateur et le mot de passe (si nécessaire) sur le serveur Cognos.

Remarque : Les données d'identification Cognos doivent être créées dans un domaine qui représente l'ID de l'espace-noms Cognos.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Exportation Cognos

Si le flux contient un noeud Exportation IBM Cognos, les détails de la connexion Cognos et ODBC s'affichent ici.

Nom du noeud. Le nom du noeud d'exportation Cognos.

URL de connexion. L'URL du serveur Cognos à laquelle la connexion est établie.

Nom du package. Le nom du package Cognos utilisé pour exporter les métadonnées.

Source de données. Le nom de la base de données Cognos utilisée pour exporter les données.

Dossier. Le chemin d'accès et le nom du dossier du serveur Cognos où le package d'exportation est créé.

Anonyme. Contient **Anonyme** si une connexion anonyme est utilisée pour la connexion au serveur Cognos, ou **Données d'identification** si un nom d'utilisateur et un mot de passe Cognos spécifiques sont utilisés.

Données d'identification. Le nom d'utilisateur et le mot de passe (si nécessaire) sur le serveur Cognos.

DSN. Le nom source de base de données (DSN) de la base de données Cognos.

Nom de la table. Le nom de la table de la base de données utilisée pour l'exportation.

Données d'identification. Le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour la connexion à la base de données utilisée pour l'exportation.

Remarque : Les données d'identification Cognos doivent être créées dans un domaine qui représente l'ID de l'espace-noms Cognos.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Importation TM1 existante

Si le flux contient un noeud Importation TM1 existante, les détails de connexion sont affichés ici.

Nom du noeud. Nom du noeud Importation TM1 existante.

Serveur TM1. Nom du serveur Cognos TM1.

Cube. Cube TM1 depuis lequel les données seront importées.

Vue. Vue à importer du cube TM1.

Données d'identification. Données d'identification du serveur Cognos TM1.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Exportation TM1 existante

Si le flux contient un noeud Exportation TM1 existante, les détails de connexion sont affichés ici.

Nom du noeud. Nom du noeud Exportation TM1 existante.

Serveur TM1. Nom du serveur Cognos TM1.

Cube. Cube TM1 vers lequel les données seront exportées.

Données d'identification. Données d'identification du serveur Cognos TM1.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Importation TM1

Si le flux contient un noeud Importation TM1, les détails de connexion sont affichés ici.

Nom du noeud. Nom du noeud Importation TM1.

Hôte d'administration. Hôte d'administration de Cognos TM1.

Serveur TM1. Nom du serveur Cognos TM1.

Cube. Cube TM1 depuis lequel les données seront importées.

Vue. Vue à importer du cube TM1. Vous pouvez importer une vue publique ou privée.

Lignes. Lignes à importer du cube TM1.

Colonnes. Colonnes à importer du cube TM1.

Données d'identification. Données d'identification du serveur Cognos TM1.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Exportation TM1

Si le flux contient un noeud Exportation TM1, les détails de connexion sont affichés ici.

Nom du noeud. Nom du noeud Exportation TM1.

Hôte d'administration. Hôte d'administration de Cognos TM1.

Serveur TM1. Nom du serveur Cognos TM1.

Cube. Cube TM1 vers lequel les données seront exportées.

Mesure. Mesure qui sera exportée.

Données d'identification. Données d'identification du serveur Cognos TM1.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Analytic Server Import

Si le flux contient un noeud source Analytic Server, les détails de connexion sont affichés ici.

Use Default Analytic Server. La valeur **True** ou **False** indique si la connexion Analytic Server par défaut définie par un administrateur dans le fichier options.cfg est utilisée (**True**) ou si un autre serveur Analytic Server est utilisé, celui spécifié dans le flux/travail (**False**).

URL. Le site URL pour le serveur analytique au format https://hostname:port/contextroot, où hostname est l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur analytique, port est son numéro de port et contextroot est la racine du contexte du serveur analytique.

Locataire. Nom du locataire auquel appartient ModélisateurSPSS Server.

Données d'identification. Données d'identification utilisées pour la connexion à Analytic Server.

Nom principal du service. Nom principal du service Kerberos.

Chemin du fichier de configuration. Chemin du fichier de configuration du service Kerberos.

Source de données. Nom de la source de données sur Analytic Server.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Analytic Server Export

Si le flux contient un noeud Analytic Server Export, les détails de connexion sont affichés ici.

Use Default Analytic Server. La valeur **True** ou **False** indique si la connexion Analytic Server par défaut définie par un administrateur dans le fichier options.cfg est utilisée (**True**) ou si un autre serveur Analytic Server est utilisé, celui spécifié dans le flux/travail (**False**).

URL. Le site URL pour le serveur analytique au format https://hostname:port/contextroot, où hostname est l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur analytique, port est son numéro de port et contextroot est la racine du contexte du serveur analytique.

Locataire. Nom du locataire auquel appartient ModélisateurSPSS Server.

Données d'identification. Données d'identification utilisées pour la connexion à Analytic Server.

Nom principal du service. Nom principal du service Kerberos.

Chemin du fichier de configuration. Chemin du fichier de configuration du service Kerberos.

Source de données. Nom de la source de données sur Analytic Server.

Propriétés d'un travail IBM SPSS Modélisateur - Notifications

Vous permet de spécifier des notifications par courrier électronique lorsqu'une étape de travail échoue ou réussit.

Cliquez sur le bouton **Mise à jour** dans chaque cas pour ajouter ou supprimer les destinataires des notifications.

Affichage des flux dans IBM SPSS Modélisateur

Vous pouvez lancer l'application IBM SPSS Modélisateur directement depuis IBM SPSS Gestionnaire de déploiement.

Pour afficher le flux dans l'application IBM SPSS Modélisateur, cliquez deux fois sur le flux dans l'explorateur de contenu. Le système lance l'application IBM SPSS Modélisateur et affiche le flux dans IBM SPSS Modélisateur.

Il est important de noter que si des modifications sont apportées aux fichiers d'un travail, par exemple, un fichier de flux IBM SPSS Modélisateur (.str), chaque travail qui contient le fichier est affecté. Lorsque des modifications sont apportées à un fichier, une nouvelle version du fichier est enregistrée dans le référentiel. Cependant, le travail qui contient le fichier n'est pas mis à jour automatiquement avec le fichier modifié. Pour intégrer les mises à jour du fichier dans le travail :

1. rouvrez le travail. Lors de la réouverture du travail, un astérisque apparaît avec le nom du travail dans l'espace de travail, et indique que le travail contient des modifications non enregistrées.
2. Réenregistrez le travail.

Codes d'achèvement IBM SPSS Modélisateur

Les codes d'achèvement des travaux IBM SPSS Modélisateur sont décrits dans le tableau suivant. Utilisez ces codes d'achèvement pour toute relation conditionnelle qui implique des flux IBM SPSS Modélisateur.

Tableau 1. Codes d'achèvement des travaux IBM SPSS Modélisateur	
Coder	Descriptif
0	succès
1	erreur d'exécution de flux
2	erreur de publication
8	erreur inconnue

Limites des flux IBM SPSS Modélisateur

Lorsque vous utilisez des flux dans IBM SPSS Gestionnaire de déploiement, les contraintes suivantes s'appliquent au système :

- **Conventions de nom.** Si le nom de noeud, le libellé et le type sont identiques, vous ne pouvez pas planifier l'exécution d'un travail en raison de la présence d'un conflit.
- **Scripts.** Si un script de flux contient des valeurs de remplacement pour un noeud spécifique, par exemple, le script définit l'emplacement de sortie d'un graphique, le script remplace les valeurs en conflit définies par l'utilisateur dans Gestionnaire de déploiement.
- **Supernoëuds.** L'exécution d'une étape de travail IBM SPSS Modélisateur correspond au traitement et à l'exécution de tous les noeuds terminaux de niveau supérieur dans le flux. Si un des noeuds terminaux est un super noeud terminal, les noeuds terminaux de ce super noeud s'exécutent de manière récursive. En revanche, si des super noeuds source ou de processus, par définition non terminaux, contiennent des noeuds terminaux, ces noeuds ne s'exécutent pas. Les noeuds terminaux situés dans les super noeuds non terminaux apparaissent dans Gestionnaire de déploiement mais ne sont pas traités lors de l'exécution de l'étape.
- **Paramètres.** Les paramètres définis pour les super noeuds ne peuvent être nommés de la même manière que les paramètres définis pour un flux spécifique. Les noms doivent être uniques.
- **Restrictions du noeud Text Analytics.** Vous ne pouvez pas utiliser les noeuds Flux Web et Liste de fichiers SPSS Modélisateur Analyse de texte pour l'évaluation dans une configuration IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement - Notation.

Outre les éléments répertoriés ci-dessus, il existe des contraintes spécifiques.

- Aucune case à cocher de déverrouillage n'est disponible lorsque vous stockez un flux dans le référentiel IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement. Déverrouiller est la valeur par défaut lors du stockage des flux. Pour verrouiller ou déverrouiller un objet, sélectionnez **Outils > Référentiel > Explorer**, puis accédez à l'objet et cliquez avec le bouton droit de la souris sur son nom pour afficher le menu contextuel.
- Dans Gestionnaire de déploiement, lorsque vous exécutez un travail contenant un flux avec un noeud Evaluation configuré pour générer un graphique Gains, la sortie de ce graphique risque d'être incomplète si le système fonctionne sous Oracle Weblogic 11g en utilisant l'environnement d'exécution Java d'Oracle JRockit. Pour éviter ce problème, utilisez l'environnement d'exécution Java IBM.

Types de noeud

Lorsque vous ouvrez un flux IBM SPSS Modélisateur à partir de IBM SPSS Gestionnaire de déploiement, vous pouvez voir que les noeuds de flux sont représentés par différentes formes d'icônes. Les icônes en forme de cercle représentent des noeuds de sources de données, alors que les noeuds de forme hexagonale représentent des opérations de traitement d'enregistrements de données et de champs. Les triangles indiquent un champs de sortie graphique, tandis que les pentagones représentent des noeuds modélisation. Les champs de sortie (autres que graphiques) et les exportations sont indiqués par des noeuds rectangulaires.

Les différents noeuds sont décrits de manière complète dans les guides *Noeuds source, noeuds d'exécution et noeuds de sortie d'IBM SPSS Modélisateur* et *Noeuds de modélisation d'IBM SPSS Modélisateur*.

Exemple de script : Comparaison de modèles champion et challenger

L'extrait de script IBM SPSS Modélisateur suivant est un exemple de comparaison champion et challenger. Le modèle champion est comparé au modèle challenger. Si le modèle challenger est meilleur que le modèle champion, le modèle champion est remplacé. Ainsi le modèle challenger devient le nouveau modèle champion.

```
# -----
# Before rebuilding model, examine performance of existing model
# -----
#--- LOAD Model
set working_file = ^SPSS_SMS_INT_PERSIST_PATH <> ^slash <> "ResolutionStatus.gm"
load model ^working_file

#--- First do the evaluation of the current champion model
delete 'ResolutionStatusModel'
insert model 'ResolutionStatus' at 558 652
rename 'ResolutionStatus':applyc50node as 'ResolutionStatusModel'
connect 'ValidationSet' to 'ResolutionStatusModel'
connect 'ResolutionStatusModel' to 'PredictQuality'

set 'ModelEval'.full_filename = ^SPSS_SMS_INT_TEMP_PATH <> ^slash <> "ModelEvalChamp.txt"
execute 'ModelEval':tablenode
var missRateChamp
set missRateChamp = value 'ModelEval':tablenode.output at 1 6
delete 'ResolutionStatusModel'
clear generated palette

#--- Execute c50node 'ResStatusModelBuild'
if ^useBoost = 1
    set 'ResStatusModelBuild'.use_boost = T
    set 'ResStatusModelBuild'.boost_num_trials = ^numBoostTrials
else
    set 'ResStatusModelBuild'.use_boost = F
endif
if ^useMisCosts = 1
    set 'ResStatusModelBuild'.use_costs = T
    set 'ResStatusModelBuild'.costs = [{"Not fraud": 0}, {"Not fraud": "Fraud": ^falsePosCost}, {"Fraud": "Not fraud": ^falseNegCost}, {"Fraud": "Fraud": 0}]
endif
execute 'ResStatusModelBuild'
```

```

----- Now evaluate the new model
insert model 'ResolutionStatus' at 558 652
rename 'ResolutionStatus':applyc50node as 'ResolutionStatusModel'
connect 'ValidationSet' to 'ResolutionStatusModel'
connect 'ResolutionStatusModel' to 'PredictQuality'

set 'ModelEval'.full_filename = ^SPSS_SMS_INT_TEMP_PATH >< ^slash >< "ModelEvalChallenge.txt"
execute 'ModelEval':tablenode
var missRateChallenge
set missRateChallenge = value 'ModelEval':tablenode.output at 1 6

----- Determine which one should be the champion
----- Overwrite existing champion if challenger is better

if ^missRateChamp > ^missRateChallenge
    #--- SAVE Model
    set working_file = ^SPSS_SMS_INT_PERSIST_PATH >< ^slash >< "ResolutionStatus.gm"
    save model 'ResolutionStatus':applyc50node as ^working_file

    #--- EXPORT Model
    set working_file = ^SPSS_SMS_INT_PERSIST_PATH >< ^slash >< "ResolutionStatus.xml"
    export model 'ResolutionStatus' as ^working_file format pmml

    #--- EXPORT Model
    set working_file = ^SPSS_SMS_INT_PERSIST_PATH >< ^slash >< "ResolutionStatus_summary.html"
    export model 'ResolutionStatus' summary as ^working_file format html
endif

```

Chapitre 4. Service de notation

Service de notation permet aux applications clientes d'utiliser des scores en temps réel dérivés des modèles prédictifs développés dans IBM SPSS Modélisateur. Le service extrait le modèle indiqué, le charge, appelle l'implémentation d'évaluation correcte et renvoie le résultat au client.

L'évaluation est le processus consistant à générer des valeurs en temps réel en fournissant des données d'entrée aux modèles prédictifs. Un modèle d'évaluation est un artefact permettant de générer des valeurs de sortie si des données d'entrée lui sont fournies. En général, pour utiliser un modèle pour générer des scores, procédez comme suit :

1. Sélectionnez un modèle à utiliser pour l'évaluation dans IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement.
2. Définissez la configuration d'évaluation du modèle.
3. Fournissez des données au modèle configuré et générez des scores.

Pour plus d'informations sur l'évaluation et Service de notation, consultez la documentation de IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement.

Limites des flux IBM SPSS Modélisateur

Lorsque vous utilisez des flux dans IBM SPSS Gestionnaire de déploiement, les contraintes suivantes s'appliquent au Service d'évaluation :

- **Supernoeuds.** Les noeuds source dans les super noeuds ne sont pas pris en charge, et les noeuds terminaux dans les super noeuds ne sont pas pris en charge.
- **Noeuds géospatiaux.** Les noeuds géospatiaux ne sont pas pris en charge.
- **Noeuds de créateur de modèle.** Le noeud de créateur de modèle en tant que noeud terminal n'est pas pris en charge.
- **Exploration des bases de données.** Les flux contenant des nuggets d'exploration des bases de données ne sont pas pris en charge.
- **UDF, UDA et WUDA.** Les flux utilisant les fonctions de base de données (UDF), les agrégations de base de données (UDA) ou les agrégats de fenêtre de base de données (WUDA) ne sont pas pris en charge.
- **Noeuds source.** Les noeuds source avec un modèle de données de sortie contenant un type de liste ne sont pas pris en charge.
- **Noeuds terminaux.** Les noeuds terminaux avec un modèle de données d'entrée contenant un type de liste ne sont pas pris en charge.
- **Restrictions du noeud Text Analytics.** Vous ne pouvez pas utiliser les noeuds Flux Web et Liste de fichiers SPSS Modélisateur Analyse de texte pour l'évaluation dans une configuration IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement - Notation.
- **Noeuds source Analytic Server.** Si un travail contenant un flux ModélisateurSPSS utilise un noeud source Analytic Server, vous devez autoriser la connexion directe entre le serveur IBM SPSS Services de collaboration et de déploiement et le serveur Analytic Server. Sinon, le travail échouera si le pare-feu bloque la connexion entre les deux serveurs.

Chapter 5. Etapes de travail Champion Challenger

Présentation de Champion Challenger

Grâce à IBM SPSS Gestionnaire de déploiement, il est possible de comparer des fichiers de modèles générés par IBM SPSS Modélisateur pour déterminer celui qui contient le modèle prédictif le plus efficace. L'étape de travail Champion Challenger évalue un modèle et le compare à un ou plusieurs challengers.

Une fois que le système a comparé les résultats, le meilleur modèle devient le nouveau champion.

Champion. Le champion correspond au modèle le plus efficace. Pour l'exécution initiale de l'étape de travail Champion Challenger, il n'y a pas de champion - uniquement le premier challenger et la liste correspondante des challengers. Pour les exécutions suivantes de l'étape de travail, le système détermine le champion.

Challenger. Les challengers sont comparés les uns avec les autres. Le challenger qui génère les meilleurs résultats devient alors le nouveau champion.

Processus de sélection du champion

Le processus de comparaison Champion Challenger se compose des tâches suivantes :

1. Scoring de chacun des modèles en compétition.
2. Evaluation des scores résultants.
3. Comparaison des résultats de l'évaluation et détermination du champion parmi tous les challengers.
4. Enregistrement du nouveau champion dans le référentiel (facultatif).

Ajout d'un travail Champion Challenger à un travail

Pour ajouter une étape de travail Champion Challenger à un travail, sélectionnez l'outil Champion Challenger dans la palette de travaux et cliquez sur l'espace de travail.

Mesures de l'évaluation de modèle

L'évaluation et la comparaison de modèles peut se concentrer sur l'exactitude, les gains ou les accréditations.

- **Exactitude.** L'exactitude d'un modèle correspond au pourcentage de réponses cible qui sont prédites correctement. Les modèles ayant un pourcentage élevé de prévisions correctes sont préférés aux modèles associés à un faible pourcentage.
- **Gains.** Les statistiques de gains représentent un indicateur des performances d'un modèle. Cette mesure compare les résultats d'un modèle à ceux obtenus sans utiliser ce modèle. On appelle "gains", les améliorations de résultats obtenues lorsqu'un modèle est utilisé. Lorsque deux modèles sont comparés, le modèle associé à la valeur de gains la plus élevée est privilégié.
- **Accréditation.** Les accréditations d'un modèle reflètent sa crédibilité. Cette approche examine la similarité entre les nouvelles données et les données d'apprentissage sur lesquelles un modèle est basé. Les valeurs d'accréditation varient de 0 à 1, les valeurs élevées indiquant une similarité plus importante entre les prédicteurs dans les deux jeux de données. Lors de la comparaison de deux modèles, le modèle associé à la valeur d'accréditation la plus élevée est basé sur les données d'apprentissage qui sont les plus similaires aux nouvelles données, ce qui les rend plus crédibles et préférées.

Dépendance de l'ordre

Contrairement aux autres types d'étapes de travaux, les onglets des étapes de travaux de Champion Challenger dépendent d'un ordre spécifique.

Par exemple, un challenger doit être sélectionné dans l'onglet Challengers avant que les informations ne puissent être modifiées dans l'onglet Champion. En outre, les informations situées sur certains onglets dépendent des challengers sélectionnés dans le tableau Challengers.

Le processus d'exécution d'un Champion Challenger se compose des étapes suivantes :

1. Fourniture d'informations générales relatives au travail.
2. Identification des challengers.
3. Spécifications des informations relatives aux champions.
4. L'affichage des informations relatives aux paramètres.
5. La spécification des notifications.

Informations générales

L'onglet Informations générales contient des informations concernant l'ensemble de l'étape de travail Champion Challenger.

Les informations relatives au serveur IBM SPSS Modélisateur et à la connexion sont nécessaires pour exécuter l'étape de travail Champion Challenger. Les informations relatives au serveur de référentiel de contenu et à la connexion sont nécessaires pour exécuter le travail et sauvegarder les nouveaux champions dans le IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. (Les informations relatives au serveur de référentiel de contenu et à la connexion sont nécessaires, même si vous rejetez les résultats de l'analyse.) Les informations d'identification sont basées sur l'utilisateur actuellement connecté au système.

Nom de l'étape de travail. Le nom de l'étape de travail. Par défaut, le nom de la première étape de travail est *Événement 1*. Les étapes de travail suivantes sont nommées *Événement 2*, *Événement 3*, etc. Le nom spécifié ici s'affiche dans le tableau de l'historique des travaux une fois l'étape de travail exécutée.

Serveur IBM SPSS Modélisateur. Le serveur ou grappe de serveurs IBM SPSS Modélisateur sur lequel le flux sera exécuté. La liste contient tous les serveurs et grappes de serveurs actuellement configurés pour exécuter les étapes de IBM SPSS Modélisateur. Pour changer de serveur, sélectionnez-en un dans la liste déroulante **IBM SPSS Modeler Server**. Pour créer une nouvelle définition de serveur, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de définition de serveur.

Connexion à IBM SPSS Modélisateur. Les données d'identification utilisées pour accéder au serveur ou grappe de serveurs IBM SPSS Modélisateur. Pour modifier les données d'identification, sélectionnez une définition de données d'identification dans la liste déroulante **Nom de connexion d'IBM SPSS Modeler**. Pour définir les nouvelles données d'identification, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de définition des données d'identification.

Serveur du référentiel de contenu. Le serveur du référentiel de contenu permet aux travaux d'enregistrer des fichiers dans un IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. En général, le serveur du référentiel de contenu est spécifié lors du rafraîchissement des modèles à l'aide de IBM SPSS Modélisateur. Pour spécifier un serveur de référentiel de contenu, sélectionnez un serveur dans la liste déroulante **Serveur de référentiel de contenu**. Pour créer une nouvelle définition de serveur, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de définition de serveur. Puis, pour générer une définition de serveur de référentiel de contenu reposant sur les informations du serveur actuel, cliquez sur **Générer**. Une définition de serveur est créée et automatiquement entrée dans le champ *Serveur de référentiel de contenu*.

Nom de connexion du référentiel de contenu. Les informations de connexion du serveur de référentiel de contenu. Pour spécifier une connexion de référentiel de contenu, sélectionnez des données d'identification dans la liste déroulante **Connexion du référentiel de contenu**. Pour créer une nouvelle connexion, cliquez sur **Nouveau** pour lancer l'assistant de connexion de référentiel de contenu. Si vous n'utilisez pas la connexion unique pour vous connecter au IBM SPSS Référentiel des services

de collaboration et de déploiement, cliquez sur **Générer** pour générer une connexion de serveur de référentiel de contenu sur la base des paramètres de sécurité existants. Une connexion de référentiel de contenu est créée et automatiquement entrée dans le champ *Connexion du référentiel de contenu*. La génération d'une connexion n'est pas disponible si vous utilisez le mode de connexion unique.

Challengers

Au moins un premier challenger doit être sélectionné pour exécuter une étape de travail Champion Challenger. Il est important de noter que le premier challenger sélectionné n'implique pas d'ordre de comparaison ni de priorité dans le processus d'évaluation. Le premier challenger représente simplement un point de référence.

La source de données et les libellés utilisés pour déterminer les challengers suivants sont établies par le premier challenger. Une fois le premier challenger sélectionné ou mis à jour, les champs restants de cet onglet sont mis à jour avec les informations correspondant au premier challenger.

Premier challenger. Nom du premier challenger. Pour parcourir le référentiel, cliquez sur **Parcourir**.

Libellé premier challenger. Le libellé associé au fichier de modèle contenant le premier challenger. Renseignez cette valeur lors de la sélection du premier challenger.

Challenger source de données. Le challenger fournissant le noeud source de données utilisé pour l'étape de travail. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner ce challenger dans la liste des entrées sélectionnées dans le tableau Challengers.

Mesure. Les critères de mesure permettant de comparer les challengers. Les valeurs valides sont *accréditation, exactitude, et gains*. Si la valeur *Gains* est sélectionnée, un centile doit être également spécifié. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Mesures de l'évaluation de modèle», à la page 23.

Tableau Challengers

Le tableau Challengers contient les branches de score par défaut des challengers qui correspondent à la source de données et au libellé associé au premier challenger. Seuls les challengers sélectionnés dans le tableau sont comparés au premier challenger lorsque l'étape de travail est exécutée. La sélection (ou la désélection) d'un challenger de la liste provoque la mise à jour par le système des informations correspondantes sur les autres onglets de l'étape de travail respectivement.

A chaque fois qu'un travail qui contient une étape Champion Challenger précédemment enregistrée est ouverte, la liste des challengers est automatiquement mise à jour. Il est possible d'ajouter de nouveaux challengers à la liste s'ils correspondent aux critères de source de données et de libellé du premier challenger. A l'inverse, il est possible de supprimer de la liste des challengers ceux qui ne correspondent à pas ces critères. Si un challenger sélectionné a été supprimé du référentiel, le système génère un message indiquant que le challenger n'est plus disponible.

Bien que les challengers puissent être sélectionnés et effacés pour comparaison, les informations de la table des challengers ne sont pas modifiables. En particulier, le tableau Challengers comporte les informations suivantes :

Nom. Nom du challenger.

Libellé. Libellé associé au challenger.

Description. Description du challenger.

Modifications apportées au premier challenger

Les modifications réalisées sur le premier challenger une fois le travail enregistré peuvent avoir une influence sur l'analyse Champion Challenger. Par exemple, supposons que le premier challenger soit supprimé du référentiel ou que le libellé associé au premier challenger soit supprimée. Lorsque l'on accède à l'onglet Challengers, le système génère un message indiquant que le premier challenger n'est plus disponible à l'utilisation. Dans ce cas, un nouveau premier challenger doit être spécifié.

Sélection des challengers

Pour sélectionner les modèles challenger à inclure dans les analyses Champion Challenger, effectuez les opérations suivantes :

1. Sur l'onglet Challenger d'une étape Champion Challenger, cliquez sur **Parcourir** pour le premier Challenger. Si vous ajoutez des challengers manuellement, cliquez sur **Ajouter** pour le tableau Challengers.
2. Sélectionnez le fichier de modèle en cliquant sur **Parcourir**. Le fichier de modèle est un flux IBM SPSS Modélisateur qui contient une branche de score par défaut avec un nugget de modèle valide.
3. Sélectionnez le libellé désignant la version du fichier de modèle sélectionné à utiliser.
4. Dans le tableau Challengers, sélectionnez la branche de score à utiliser.
5. Cliquez sur **OK**.

Challengers non valides

Afin de pouvoir les comparer, les fichiers de modèles possèdent des branches d'évaluation qui utilisent une structure de données commune.

Les caractéristiques des données qui doivent être communes aux challengers sont les suivantes :

- Les sources de données doivent avoir le même nombre de champs.
- Les noms des champs doivent être identiques pour toutes les sources de données.
- Les niveaux de mesure des champs doivent être identiques pour toutes les sources de données.

Si le système n'est pas en mesure de trouver des challengers comparables au premier challenger sélectionné, la boîte de dialogue Challenger non valide s'affiche. Pour sélectionner un nouveau challenger :

1. Cliquez sur **OK** pour revenir à l'onglet Challengers.
2. Sélectionnez un nouveau challenger.

Sélection des sources de données challenger

Pour sélectionner la source de données utilisée dans les analyses Champion Challenger, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans l'onglet Challenger d'une étape Champion Challenger, cliquez sur **Parcourir** pour le challenger de la source de données.
2. Dans la liste des challengers inclus dans l'analyse, sélectionnez la branche de score qui comprend la source de données à utiliser.
3. Cliquez sur **OK**.

Champion

Avant de pouvoir spécifier des informations pour un champion, au moins un challenger doit être sélectionné. Si l'on accède à l'onglet Champion avant qu'un challenger n'ait été sélectionné, la boîte de dialogue Premier challenger non sélectionné s'affiche et indique qu'un challenger doit être sélectionné.

Ne pas créer de nouvelle version du champion. Sélectionnez cette option pour empêcher la création d'une nouvelle version du champion. Dans ce cas, la version avec libellés sélectionnée du champion sera modifiée. Désélectionnez cette option pour créer une nouvelle version du champion au lieu de modifier la version avec libellés.

Nom du fichier. Le nom à utiliser pour la copie du challenger identifié comme le champion.

Emplacement. L'emplacement auquel la copie du fichier champion est stockée.

Droits d'accès. Les droits d'accès associés à la copie du champion.

Métadonnées. Les propriétés associées à la copie du champion. La spécification de métadonnées pour une sortie de champion est identique à la spécification de métadonnées pour la sortie d'un autre travail.

Utilisation du champion dans d'autres travaux

Une fois que le travail Champion Challenger a été exécuté, il est possible d'utiliser le champion résultant dans d'autres travaux. Pour inclure le champion dans un autre travail, les informations suivantes sont nécessaires :

- Le nom du champion.
- L'emplacement du champion.

Lorsque le champion est utilisé dans un autre travail, le libellé *LE PLUS RECENT* est appliqué. Ce libellé ne peut pas être modifié.

Test du champion

Par défaut, le système crée une nouvelle copie du champion chaque fois que l'étape de travail Champion Challenger est exécutée, puis stocke la copie à l'emplacement de sortie spécifié et écrit les résultats dans le journal de l'historique des travaux.

Cependant, il peut y avoir des instances dans lesquelles l'enregistrement d'une copie du champion n'est pas souhaitable. Par exemple, imaginez que vous souhaitez simplement tester l'étape de travail Champion Challenger.

Pour désactiver la création d'une copie, cochez la case **Ne pas créer de nouvelle version du champion**. Si cette case est cochée, les options restantes de l'onglet sont désactivées. Le système va utiliser telles quelles les informations appliquées au champion actuel.

Le système exécute l'étape de travail Champion Challenger et détermine un nouveau champion. Cependant, aucune nouvelle version du champion ne sera créée ni enregistrée dans le référentiel. A la place, les résultats seront uniquement écrits dans le journal de l'historique des travaux, en indiquant quel challenger aurait été choisi comme champion.

Par exemple, supposons qu'un travail Champion Challenger est créé et que le créateur du travail ne souhaite pas créer de nouvelle version du champion. Le fichier journal résultant peut être semblable à ce qui suit :

```
Stream execution started
500 500
1000 1000
1500 1500
2000 2000
2500 2500
Stream execution complete, Elapsed=26.22 sec, CPU=18.97 sec
Stream execution started
1000 0
2000 0
Field 'Correct_Sum' has only one value
Field 'Count' has only one value
Field 'Traffic Light Result' has only one value
2855 145
2855 1145
2855 2145
Field 'campaign' has only one value
Field 'gold_card' has only one value
Field 'response' has only one value
Stream execution complete, Elapsed=0.39 sec, CPU=0.2 sec
Stream execution started
500 500
1000 1000
1500 1500
2000 2000
```

```

2500 2500
Stream execution complete, Elapsed=26.06 sec, CPU=17.75 sec
Stream execution started
1000 0
2000 0
Field 'Correct_Sum' has only one value
Field 'Count' has only one value
Field 'Traffic Light Result' has only one value
2855 145
2855 1145
2855 2145
Field 'campaign' has only one value
Field 'gold_card' has only one value
Field 'response' has only one value
Stream execution complete, Elapsed=0.48 sec, CPU=0.19 sec
Stream execution started
500 500
1000 1000
1500 1500
2000 2000
2500 2500
Stream execution complete, Elapsed=21.48 sec, CPU=17.34 sec
Stream execution started
1000 0
2000 0
Field 'Correct_Sum' has only one value
Field 'Count' has only one value
Field 'Traffic Light Result' has only one value
2855 145
2855 1145
2855 2145
Field 'campaign' has only one value
Field 'gold_card' has only one value
Field 'response' has only one value
Stream execution complete, Elapsed=0.39 sec, CPU=0.17 sec
The result for challenger cc_cartresponse.str is 98.809.
The result for challenger cc_neuralnetresponse.str is 98.844.
The result for challenger cc_c51response.str is 98.809.
The declared Champion is cc_neuralnetresponse.str.

```

Veuillez noter la dernière ligne du fichier journal :

```
The declared Champion is cc_neuralnetresponse.str.
```

Cette ligne indique que le flux *cc_neuralnetresponse* aurait été le champion. Cependant, une copie de ce flux n'a pas été sauvegardée dans le référentiel car le système n'a pas créé de nouvelle version du flux. Si le flux a été sauvegardé dans le référentiel, le journal contient une ligne supplémentaire, indiquant que le flux a été sauvegardé dans le référentiel --par exemple :

```
Adding artifact spsstr:/PMDemo/ModelManagement/cc_neuralnetresponse.str.
```

Fichiers de données

Les informations relatives aux fichiers de données s'affichent pour les challengers qui ont été sélectionnés dans la liste des challengers sur l'onglet Challengers.

Toute modification apportée à cet onglet ne s'applique qu'à l'étape de travail Champion Challenger. Les modifications apportées aux informations du fichier de données ne sont pas appliquées au challenger enregistré dans le IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. Le tableau Fichiers de données comporte les informations suivantes :

Nom de noeud. Le nom du noeud d'entrée qui contient les données utilisées par le flux. Le nom du noeud n'est pas modifiable.

Type de noeud. Le type de noeud tel qu'il est défini dans le flux. Le type du noeud n'est pas modifiable.

Nom du fichier. Le nom du fichier de données d'entrée. Pour modifier le nom, cliquez dans la cellule Nom de fichier et modifiez le nom.

Format. Le format du fichier de sortie, par exemple, un fichier csv. Pour modifier le type du format de fichier, cliquez dans la cellule Format. Une flèche de menu déroulant apparaît. Sélectionnez le type de format.

Emplacement. L'emplacement des fichiers de données d'entrée. Pour modifier l'emplacement, cliquez dans la colonne puis cliquez sur le bouton des points de suspension. La boîte de dialogue Emplacement du fichier d'entrée apparaît. Modifiez l'emplacement.

Vue de données

Les informations relatives à la vue de données analytique s'affichent pour les challengers qui ont été sélectionnés dans la liste des challengers sur l'onglet Challengers.

Toute modification apportée à cet onglet ne s'applique qu'à l'étape de travail Champion Challenger. Les modifications apportées aux informations de la vue de données ne sont pas appliquées au challenger enregistré dans IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. Le tableau de la vue de données comporte les informations suivantes :

Nom de noeud. Le nom du noeud de la vue de données qui contient les données utilisées par le flux. Le nom du noeud n'est pas modifiable.

Vue de données analytique. La vue de données analytique référencée par noeud de vue de données.

Libellé. Libellé identifiant la version de la vue de données analytique utilisée.

Nom de la table. Tableau contenant les zones de données d'entrée.

Plan d'accès aux données. Plan fournit les enregistrements de données pour les zones de données d'entrée. Pour modifier le plan d'accès aux données utilisé pour un noeud, sélectionnez la cellule contenant ce plan et cliquez sur le bouton points de suspension (...) résultant.

Sources de données ODBC

Les informations relatives aux sources de données ODBC s'affichent pour les challengers qui ont été sélectionnés dans la liste des challengers sur l'onglet Challengers.

Toute modification apportée à cet onglet ne s'applique qu'à l'étape de travail Champion Challenger. Les modifications apportées aux informations relatives aux sources de données ODBC ne sont pas appliquées au challenger enregistré dans le IBM SPSS Référentiel des services de collaboration et de déploiement. Le tableau Sources de données ODBC comporte les informations suivantes.

Nom du noeud. Le nom du noeud d'entrée qui contient les données utilisées par le flux. Ce nom se voit ajouté en préfixe les noms des super noeuds contenant le noeud, séparés par des barres obliques. Par exemple, si le noeud *Monnoeud* est situé dans un super noeud nommé *Super noeud 1*, le nom qui apparaît est */Super noeud 1/Monnoeud*.

Type de noeud. Le type de noeud tel qu'il est défini dans le flux.

Sources de données ODBC. Le nom de la source de données ODBC actuelle (DSN) Pour choisir une autre source de données ODBC, cliquez sur la cellule contenant le nom de la source de données actuelle, puis cliquez sur le bouton "..." qui s'affiche. Cette action entraîne l'apparition d'une boîte de dialogue sur laquelle vous pouvez choisir une DSN ou en créer une nouvelle. Notez que les paramètres de l'étape du travail ont toujours priorité sur le flux. Par conséquent, si vous modifiez le flux pour utiliser une source de données différente, vous devez également modifier le travail pour utiliser la même source, sinon le travail risque de ne pas s'exécuter.

Données d'identification. Pour modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données lors de la modification de la source de données ODBC, cliquez sur la cellule contenant les données d'identification actuelles, puis cliquez sur le bouton "..." qui s'affiche. Cette action affiche une boîte de

dialogue dans laquelle vous pouvez choisir une définition de données d'identification existante ou en créer une nouvelle.

Table de base de données. Le tableau de la base de données qui correspond au noeud.

Les noeuds situés dans les super noeuds verrouillés ne sont pas accessibles. Ils ne peuvent être ni affichés ni modifiés.

Importation Cognos

Si les fichiers de modèle contiennent des noeuds source IBM Cognos BI, les détails de la connexion Cognos s'affichent ici.

Nom du noeud. Le nom du noeud source Cognos.

URL de connexion. L'URL du serveur Cognos à laquelle la connexion est établie.

Nom du package. Le nom du package Cognos à partir duquel les métadonnées sont importées.

Anonyme. Contient **Anonyme** si une connexion anonyme est utilisée pour la connexion au serveur Cognos, ou **Données d'identification** si un nom d'utilisateur et un mot de passe Cognos spécifiques sont utilisés.

Données d'identification. Le nom d'utilisateur et le mot de passe (si nécessaire) sur le serveur Cognos.

Remarque : Les données d'identification Cognos doivent être créées dans un domaine qui représente l'ID de l'espace-noms Cognos.

Remarques

Ces informations ont été développées pour les produits et services offerts en France. Il est possible qu'IBM fournissent ces éléments dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Consultez votre représentant IBM local pour obtenir des informations sur les produits et services actuellement disponibles dans votre région. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service fonctionnellement équivalent qui ne porte pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle IBM peut être utilisé à la place. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues en contactant le Service de la Propriété Intellectuelle d'IBM dans votre pays ou en écrivant à l'adresse suivante :

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et/ou programmes décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performances et les exemples de client ne sont présentés qu'à des fins d'illustration. Les performances réelles peuvent varier en fonction des configurations et des conditions d'exploitation spécifiques.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des éditeurs de ces produits, depuis leurs annonces publiques ou via d'autres sources publiques. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corporation dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Dispositions relatives à la documentation du produit

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Applicabilité

Les présentes dispositions viennent s'ajouter à toute autre condition d'utilisation applicable au site Web IBM.

Usage personnel

Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des œuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

Usage commercial

Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des œuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Droits

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Index

Special Characters

étapes

IBM SPSS Modeler [9](#), [12](#), [14](#), [15](#), [18](#), [21](#)

C

Champion Challenger [24–30](#)

clusters de serveurs [3](#), [6](#)

Cognos

Champion Challenger [30](#)

collaboration [1](#)

comparaison

modèles [19](#), [23](#), [24](#)

comparaison champion et challenger [19](#)

D

définition de serveur

ajout [7](#)

IBM SPSS Modeler [7](#)

modification [8](#)

définitions de ressources

définition de serveur [7](#)

déploiement [2](#)

dossier

définitions de ressources [7](#)

F

fichiers

IBM SPSS Modeler [9](#), [12](#), [14](#), [15](#), [18](#), [21](#)

fichiers de données

Champion Challenger [28](#)

flux

IBM SPSS Modeler [9](#), [12](#), [14](#), [15](#), [18](#), [21](#)

I

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Deployment Manager [3](#), [4](#)

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Deployment Portal [3](#), [5](#)

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Repository [3](#)

IBM SPSS Modeler

définition de serveur [7](#)

flux [9](#), [12](#), [14](#), [15](#), [18](#), [21](#)

serveur d'exécution [7](#)

serveurs d'exécution [3](#), [6](#)

M

modèles

Champion Challenger [23](#)

comparaison [19](#), [23](#)

modèles (*continued*)

comparaison champion et challenger [19](#)

évaluation [19](#), [23](#)

IBM SPSS Modeler [19](#), [23](#)

surveillance [19](#), [23](#)

modèles challenger

sources de données [26](#)

modèles champion [19](#), [23](#), [24](#), [26](#), [27](#)

N

nom de l'étape de travail

Champion Challenger [24](#)

P

paramètres [18](#)

préférences utilisateurs [5](#)

S

scriptage

Champion Challenger [23](#)

comparaison champion et challenger [19](#)

IBM SPSS Modeler [19](#), [23](#)

serveurs d'exécution

IBM SPSS Modeler [3](#), [6](#)

service d'évaluation [21](#)

Sources de données ODBC

Champion Challenger [29](#)

super noeuds [18](#)

T

travaux

IBM SPSS Modeler [9](#), [12](#), [14](#), [15](#), [18](#), [21](#)

V

vue de données analytique

Champion Challenger [29](#)

IBM.[®]