

IBM SPSS Collaboration and Deployment
Services - Essentials for Python
8.4

Guide du développeur (en anglais)



Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations fournies dans [«Remarques», à la page 71.](#)

Informations sur le produit

Cette édition s'applique à la version 8, édition 4, modification 0 de IBM® SPSS Collaboration and Deployment Services et à toutes les éditions et modifications ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2022.

Table des matières

Chapitre 1. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Essentials for Python..... 1

Présentation..... 1

installation..... 1

Fonctionnalités obsolètes..... 1

Chapitre 2. Scripts de ligne de commande..... 3

Mots clés globaux..... 3

Connexions du référentiel..... 4

Génération de scripts pour le référentiel de contenu..... 5

 Mots-clés..... 5

 Opérations du référentiel de contenu..... 6

Fonctions de gestion des processus..... 24

 Mots-clés..... 24

 Opérations de gestion de processus..... 24

Chapitre 3. Module PESImpl..... 29

API du référentiel de contenu..... 30

 Méthodes..... 30

 Classes wrapper..... 59

API de gestion des processus..... 62

 Méthodes..... 63

 Classes wrapper..... 66

Exemples de scripts..... 69

Remarques..... 71

Remarques sur les règles de confidentialité..... 72

Marques commerciales..... 73

Chapitre 1. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Essentials for Python

Présentation

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services fournit un canevas de génération de scripts avec un ensemble d'API que les utilisateurs avancés et les administrateurs peuvent utiliser pour écrire des programmes indépendants ou des travaux par lots combinant un ensemble de programmes, à utiliser avec les travaux et objets du référentiel. Ceci permet de simplifier considérablement les tâches en masse telles que :

- Le changement des droits d'accès de sécurité pour un grand groupe d'utilisateurs
- L'ajout ou la suppression d'un libellé pour un grand nombre de dossiers ou de fichiers
- Le téléchargement ou le transfert d'un grand nombre de dossiers ou de fichiers

Le canevas inclut la possibilité d'effectuer des tâches depuis la ligne de commande, ainsi qu'une API complète pour l'interaction avec le IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository dans votre propre code Python.

Pour obtenir des informations générales sur Python, un langage de programmation dynamique orienté objet, consultez le [site Python](#).

installation

L'infrastructure de script peut être installée sur les plateformes Windows et UNIX. La plateforme des scripts est indépendante de la plateforme utilisée par le référentiel accessible depuis l'utilitaire de scripts.

Par exemple, un référentiel fonctionnant sur la plateforme Windows peut être appelé à l'aide des fonctions de scripts s'exécutant sur la plateforme UNIX.

Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous au guide d'installation IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Essentials for Python.

Fonctionnalités obsolètes

Si vous effectuez une migration à partir d'une version antérieure d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, sachez que plusieurs fonctions sont devenues obsolètes depuis la dernière version.

Si une fonction est devenue obsolète, IBM Corp. peut la supprimer dans une édition ultérieure du produit. Pour les investissements futurs, il convient de se baser sur la fonction stratégique indiquée sous l'action de migration recommandée. Généralement, une fonction ne devient obsolète qu'à partir du moment où une fonction équivalente est fournie.

Cette édition ne comporte aucune fonction obsolète. A des fins de référence, le tableau suivant indique les fonctions qui sont devenues obsolètes dans les versions précédentes les plus récentes du produit. Le cas échéant, l'action de migration recommandée est indiquée.

Tableau 1. Fonctions obsolètes des versions précédentes	
Fonction obsolète	Action de migration recommandée
Fournisseur de sécurité : Active Directory avec substitution locale, prenant en charge des groupes étendus et les utilisateurs autorisés	Utilisez le fournisseur de sécurité Active Directory standard avec les groupes requis ajoutés le cas échéant

Tableau 1. Fonctions obsolètes des versions précédentes (suite)

Fonction obsolète	Action de migration recommandée
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View	Utilisez la fonction Vue de données analytiques
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View Driver	Utilisez la fonction Vue de données analytiques
Fichiers de scénario	Les fichiers de scénario (.scn) ne sont plus pris en charge. Les noeuds source Entreprise View ne peuvent pas être modifiés dans Deployment Manager. Les anciens fichiers de scénario peuvent être modifiés dans le client IBM SPSS Modeler et réenregistrés en tant que fichiers de flux. De plus, les configurations de scoring utilisant un fichier de scénario doivent être supprimées et recrées sur la base d'un fichier de flux.
Web Install pour IBM SPSS Deployment Manager	Utilisez le programme d'installation autonome
BIRT Report Designer for IBM SPSS	Aucun
Afficheur BIRT Report Designer for IBM SPSS	Aucun
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Portlet	Utilisez directement oIBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Portal ou les PAI de services Web
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Web Part	Utilisez directement oIBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Portal ou les PAI de services Web
API de Service d'évaluation V	API de Service d'évaluation V2
Service de planification de serveur	Aucun
Service de rapport	Aucun
Opération Service d'authentification login	Opération Service d'authentification doLogin
Opération Service de recherche search	Opération Service de recherche search2.5
Fichier JAR du client de services Web JASPSS AXIS/Castor	Utilisez les outils fournis avec Java Runtime Environment, l'IDE (environnement de développement intégré) ou Eclipse Web Tools Platform (WTP)
Fonction API clemrtl_setLogFile()	Aucun

Chapitre 2. Scripts de ligne de commande

Le fichier Python CADSTool.py peut être utilisé depuis la ligne de commande pour manipuler des ressources stockées dans IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

La syntaxe générale utilisée pour appeler les opérations de génération de scripts IBM SPSS Collaboration and Deployment Services à partir de la ligne de commande est :

```
python CADSTool.py <Operation> <Keywords>
```

Où :

- <Operation> désigne la fonction à appeler
- <Keywords> (Mots clés) définit les paires valeur/mot clé utilisées comme paramètres d'entrée de la fonction

Mots clés globaux

Le Tableau 2, à la page 3 répertorie les mots clés pris en charge par toutes les fonctions de génération de scripts IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. La deuxième colonne décrit des versions abrégées facultatives des mots clés. La distinction entre majuscules et minuscules doit être effectuée pour les mots clés.

Tableau 2. Mots clés globaux		
Mot clé	Version courte facultative	Utilisation
--user	-u	<p>Nom d'utilisateur pour la connexion au serveur de référentiel. Cette valeur doit inclure un préfixe dénotant le fournisseur de sécurité si l'utilisateur n'émane pas du fournisseur natif. Les valeurs de préfixe suivantes sont valides :</p> <ul style="list-style-type: none">• Native pour le fournisseur de sécurité local inhérent au système. Il s'agit du fournisseur par défaut.• AD_<name> pour Active Directory, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système• ADL_<name> for Active Directory avec remplacement local, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système• ldap_<name> pour OpenLDAP, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système <p>Faites suivre le préfixe d'une barre oblique et du nom de l'utilisateur. Pour les fournisseurs de sécurité Active Directory, incluez le domaine dans le préfixe. Par exemple, pour l'utilisateur <i>icrod</i> dans le domaine <i>MYDOMAIN</i> de l'instance Active Directory <i>AD_SPSSAD</i>, cette valeur sera <i>AD_SPSSAD/MYDOMAIN/icrod</i>. Si l'utilisateur <i>icrod</i> fait partie du fournisseur OpenLDAP <i>SPSSLDAP</i>, cette valeur sera <i>ldap_SPSSLDAP/icrod</i>.</p>

Tableau 2. Mots clés globaux (suite)

Mot clé	Version courte facultative	Utilisation
--password	-p	Mot de passe servant à la connexion au serveur de référentiel. Les mots de passe chiffrés sont pris en charge.
--host	-q	Nom de l'hôte/du serveur sur lequel le référentiel est installé
--port	-o	Numéro de port du serveur de référentiel
--ssl		Indique que le serveur de référentiel utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer) pour chiffrer les communications. Si vous utilisez ce mot clé, le serveur de référentiel doit être configuré pour SSL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'administrateur.
--server_url	-S	Indique l'URL du serveur de référentiel. Utilisez ce mot clé si l'URL du serveur inclut une racine de contexte personnalisé. Aucune valeur n'est nécessaire pour les mots clés host, port et ssl si vous indiquez l'URL du serveur.
--appserv_type		Indique le type de serveur d'application sur lequel le serveur de référentiel est déployé.
--useDefault	-z	Utilise les informations de connexion du serveur définies dans le fichier <code>Authorization.properties</code>
--help	-h	Les informations d'aide du module de génération de scripts

Connexions du référentiel

Vous devez indiquer l'ID utilisateur, le mot de passe, l'hôte et les informations de serveur de référentiel d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository à la fin de chaque commande.

Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour fournir ces informations de connexion :

- Utilisation des mots clés, comme dans l'exemple suivant :

```
--user user --password password --appserv_type appservtype --host host --port port
```

```
--user user --password password --appserv_type appservtype --server_url url
```

- Via le fichier `Authorization.properties`, où la commande contient un paramètre `--useDefault` (ou la version courte `-z`). Cette approche extrait les informations de connexion du fichier `Authorization.properties`, qui se trouve dans `Scripting_folder\Lib\site-packages\config\Authorization.properties`. Un simple éditeur de texte permet de modifier les valeurs suivantes dans le fichier pour les faire correspondre aux paramètres de votre référentiel :

```
# Authorization Information
user=admin
password=pwd
host=yourhost
port=80
appserv_type=websphere
```

Vous pouvez également utiliser le mot clé `server_url` dans le fichier de propriétés.

```
# Authorization Information
user=admin
```



```
password=pwd
server_url=http://yourhost:80/context_root
appserv_type=websphere
```

Les paramètres transmis via la ligne de commande sont toujours prioritaires. Par exemple, si `--user` et `--password` sont fournis sur la ligne de commande et que le paramètre `--useDefault` ou `-z` est également indiqué, l'utilisateur et le mot de passe provenant de la ligne de commande sont utilisés et l'hôte et le port sont extraits du fichier `Authorization.properties`. De plus, si les éléments `user`, `password`, `host` et `port` sont tous fournis sur la ligne de commande mais que le paramètre `--useDefault` ou `-z` est également utilisé, le paramètre `--useDefault` est ignoré et seules les informations de ligne de commande sont utilisées.

Le mot de passe que vous fournissez peut être chiffré. Pour chiffrer la valeur du mot de passe, veuillez contacter votre administrateur. Les administrateurs peuvent exécuter l'utilitaire `repository_server_installation_directory/bin/cliEncrypt` avec l'option `-portable` pour chiffrer le mot de passe :

```
repository_server_installation_directory/bin/cliEncrypt password -portable
```

Pour toutes les API décrites ici, la syntaxe et les exemples utilisent le paramètre `-z` afin d'utiliser le nombre minimal de paramètres obligatoires.

Génération de scripts pour le référentiel de contenu

La génération de scripts du référentiel de contenu permet d'utiliser les ressources de référentiel, telles que les fichiers et les dossiers. Cette zone comprend les fonctionnalités suivantes :

- Création et suppression de dossiers
- Téléchargement et transfert de fichiers
- Exportation et importation des dossiers
- Gestion des libellés, de la sécurité et des métadonnées.

Cette section décrit l'utilisation de scripts de ligne de commande Python pour les fonctions du référentiel. Chaque opération contient des informations détaillées sur la syntaxe, un exemple et les messages attendus.

Mots-clés

Le Tableau 3, à la page 5 répertorie les mots clés pris en charge pour les fonctions du référentiel. La deuxième colonne décrit des versions abrégées facultatives des mots clés.

Important : Les mots clés sont sensibles à la casse.

Tableau 3. Mots clés des API du référentiel		
Mot clé	Version courte facultative	Utilisation
<code>--source</code>	<code>-s</code>	Le fichier source ou le chemin d'accès au dossier
<code>--target</code>	<code>-t</code>	Le chemin d'accès au dossier cible
<code>--version</code>	<code>-v</code>	La version d'un fichier
<code>--principal</code>	<code>-r</code>	L'utilisateur qui doit recevoir l'autorisation
<code>--permission</code>	<code>-n</code>	Le type d'autorisation (lecture, écriture, modification, suppression, par exemple)
<code>--label</code>	<code>-l</code>	Le libellé à attribuer à une version d'un fichier
<code>--criteria</code>	<code>-c</code>	Les critères de recherche destinés à la recherche des attributs de métadonnées des fichiers ou des dossiers

Tableau 3. Mots clés des API du référentiel (suite)

Mot clé	Version courte facultative	Utilisation
--author	-a	Le nom de l'auteur d'un fichier ou d'un dossier
--description	-d	La description d'un fichier ou d'un dossier
--title	-i	Le titre d'un fichier ou d'un dossier
--expirationDate	-q	La date d'expiration d'un fichier ou d'un dossier
--expirationStartDate		La date de début d'expiration d'un fichier ou d'un dossier
--expirationEndDate		La date de fin d'expiration d'un fichier ou d'un dossier
--keyword	-k	Le mot-clé d'un fichier ou d'un dossier
--cascade	-x	Indique que les paramètres de sécurité pour un dossier doivent être propagés aux sous-dossiers et aux fichiers
--provider	-f	Le fournisseur de sécurité permettant de récupérer les principaux
--createVersion	-b	Indique qu'une nouvelle version d'un fichier doit être créée
--contentLanguage	-g	La langue du contenu d'un fichier ou d'un dossier
--topic		Les rubriques attribuées à un fichier ou un dossier. Vous pouvez entrer plusieurs valeurs telles que --topic "topic1;topic2"
--modifiedBy		L'utilisateur qui a modifié un fichier ou un dossier
--mimeType		Le type mime d'un fichier
--createdBy		L'utilisateur qui a créé un fichier ou un dossier
--submittedHierarchy		Indique s'il faut ou non rechercher le dossier <i>Travaux soumis</i>
--propertyName		Le nom d'une propriété personnalisée
--customProperty		La paire valeur/nom d'une propriété personnalisée à mettre à jour
--propertyName		Le nom de la propriété personnalisée pour laquelle récupérer les valeurs valides

Pour toutes les opérations qui acceptent les informations sur le libellé et la version, l'utilisateur doit indiquer un libellé ou une version, mais pas les deux. Si aucune version ou aucun libellé n'est indiqué pour un fichier donné, la dernière version est utilisée.

Opérations du référentiel de contenu

Opération **advanceSearch**

Permet de rechercher des fichiers et des dossiers dans le référentiel, en fonction de différents paramètres.

Syntaxe

```
python CADSTool.py advanceSearch --author <author>
--title <title> --description <description>
--createdBy <createdBy> --modifiedBy <modifiedBy>
--keyword <keyword> --label <label>
--topic <topic>
--uri <uri> --parentURI <parentURI>
--expirationStartDate <expirationStartDate>
--expirationEndDate <expirationEndDate>
--createdStartDate <createdStartDate>
--createdEndDate <createdEndDate>
--objectModifiedStartDate <objectModifiedStartDate>
--objectModifiedEndDate <objectModifiedStartDate>
--versionModifiedStartDate <versionModifiedStartDate>
--versionModifiedEndDate <versionModifiedEndDate>
--submittedHierarchy -z
```

Où :

- *<author>* est le nom de l'auteur.
- *<title>* est le titre du fichier/dossier.
- *<description>* est la description du fichier/dossier.
- *<createdBy>* est le nom de l'utilisateur qui a créé le fichier/dossier.
- *<modifiedBy>* est le nom de l'utilisateur qui a modifié le fichier/dossier.
- *<keyword>* est le mot clé associé au fichier/dossier.
- *<label>* est le libellé du marqueur de version.
- *<topic>* est le sujet associé au fichier/dossier.
- *<uri>* est l'URI du fichier. Le format d'URI est scpsscrl:///?
id=xx. Veuillez noter que les dossiers ne sont pas inclus dans la recherche URI.
- *<parentURI>* est l'URI du dossier de la recherche. Le format d'URI est scpsscrl:///?
id=xx.
- *<expirationStartDate>* est la date de début d'expiration du fichier/dossier. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (par exemple, 1997-07-16T19:20:30+01:00), où :

YYYY = année à quatre chiffres

MM = mois à deux chiffres (01 correspond à Janvier, etc.)

DD = jour du mois à deux chiffres (01 jusqu'à 31)

hh = heure à deux chiffres (00 jusqu'à 23 , sans notification am/pm)

mm = minutes à deux chiffres (00 jusqu'à 59)

ss = secondes à deux chiffres (00 jusqu'à 59)

TZD = identificateur de fuseau horaire (Z, +hh:mm ou -hh:mm)

- *<expirationEndDate>* est la date de fin d'expiration du fichier/dossier. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.
- *<createdStartDate>* est la date de début de création du fichier/dossier. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.
- *<createdEndDate>* est la date de fin de création du fichier/dossier. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.
- *<objectModifiedStartDate>* est la date de début modifiée du fichier/dossier. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.

- `<objectModifiedEndDate>` est la date de fin modifiée du fichier/dossier. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.
- `<versionModifiedStartDate>` est la date de début modifiée de la version. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.
- `<versionModifiedEndDate>` est la date de fin modifiée de la version. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD.
- `--submittedHierarchy` Indique que le fichier/dossier figure dans le dossier Travaux soumis.

Tous les paramètres sont facultatifs.

Exemple

```
python CADSTool.py advanceSearch --label "Production" --keyword "Quarterly"
--useDefault -z
```

```
python CADSTool.py advanceSearch --createdStartDate "2009-12-01T00:00:00+01:00"
--createdEndDate "2010-12-15T21:33:40+01:00" -z
```

```
python CADSTool.py advanceSearch --uri "spsscr:///?id=a010a37ba5992bb00000127b0f952f945be" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Une fois l'API terminée avec succès, une liste de tous les fichiers et dossiers correspondant aux critères de la recherche est affichée. Ceci comprend généralement les noms de fichiers avec leurs chemins d'accès complets et leurs versions.
- Error searching files and folders
- error: no such option:<option>

Opération applySecurity

Permet de définir la liste de contrôle d'accès de sécurité (ACL) pour un fichier ou un dossier du référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py applySecurity --source "<source>" --principal "<principal>"
--permission "<permission>" --provider "<provider>" --cascade -z
```

Où :

- `<source>` est le chemin IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository qualifié complet du fichier ou du dossier auquel appliquer la liste de contrôle d'accès de sécurité. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `<principal>` est l'utilisateur (par ex. *admin*) à appliquer au fichier ou dossier spécifié dans la liste de contrôle d'accès. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `<permission>` est le type de droits à appliquer au fichier ou dossier spécifié (par exemple, lecture, écriture, modification, suppression ou propriétaire). Ceci est un paramètre obligatoire.
- `<provider>` est le fournisseur de sécurité à utiliser pour récupérer des informations sur les utilisateurs (principaux). Ceci est un paramètre facultatif. Les valeurs valides comprennent :
 - Native pour le fournisseur de sécurité local inhérent au système. Il s'agit du fournisseur par défaut.
 - AD_<name> pour Active Directory, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
 - ADL_<name> for Active Directory avec remplacement local, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
 - ldap_<name> pour OpenLDAP, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système

- --cascade est utilisé lors de la définition de la sécurité pour un dossier, pour propager les paramètres de sécurité à tous les fichiers et sous-dossiers au sein d'un dossier spécifié. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant applique la sécurité à un dossier°:

```
python CADSTool.py applySecurity --source "/Projects" --principal "icrod"
--permission "READ" --provider "Native" -z
```

L'exemple suivant applique la sécurité à un dossier et à tous ses fichiers et sous-dossiers°:

```
python CADSTool.py applySecurity --source "/Projects/" --principal "icrod"
--permission "READ" --provider "Native" --cascade -z
```

L'exemple suivant applique la sécurité à un dossier pour un principal dans un fournisseur de sécurité Active Directory nommé SPSSAD :

```
python CADSTool.py applySecurity --source "/Projects" --principal "ICrod (MYDOMAIN)"
--permission "Write" --provider "AD_SPSSAD" -z
```

L'exemple suivant applique la sécurité à un dossier pour un principal dans un fournisseur de sécurité OpenLDAP nommé LDAP :

```
python CADSTool.py applySecurity --source "/Projects" --principal "ICrod (LDAP)"
--permission "Read" --provider "ldap_LDAP" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- <permission> permission granted successfully to <principal> on <source>.
- <source> does not exist.
- <permission> should be one of ['Read', 'Delete', 'Modify ACL', 'owner'].
- <source> Error setting security ACL.

Opération cascadeSecurity

Propage les paramètres de sécurité d'un dossier à tous les fichiers et sous-dossiers du dossier.

Syntaxe

```
python CADSTool.py cascadeSecurity --source "<source>" -z
```

La valeur de <source> est le chemin qualifié complet du dossier dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py cascadeSecurity --source "/Projects" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Security ACL cascaded successfully for <source>.
- <source> does not exist.
- <source> Error cascading security ACL.

Opération copyResource

Permet de copier un fichier ou un dossier vers un autre dossier du référentiel.

Une fonctionnalité de changement de nom est fournie pour cette API, avec laquelle le fichier indiqué peut être renommé lors de sa copie. Les cas décrits au début de [«Opération moveResource»](#), à la page 19 s'appliquent également à cette API copyResource.

Syntaxe

```
python CADSTool.py copyResource --source "<source>" --target "<target>" -z
```

Où :

- *<source>* est le chemin d'accès complet au référentiel de contenu du fichier/dossier à copier. Ceci est un paramètre obligatoire.
- *<target>* est le chemin d'accès complet au référentiel dans lequel le fichier/dossier doit être copié. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemples

L'exemple suivant permet de copier un fichier :

```
python CADSTool.py copyResource --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --target  
"/Projects" -z
```

L'exemple suivant permet de copier et de renommer un fichier :

```
python CADSTool.py copyResource --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --target  
"/Projects/Report.rptdesign" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- *<source>* copied successfully to *<target>*.
- *<source>* does not exist.
- *<target>* resource not found.
- *<source>* Error copying file or folder.

Opération createFolder

Permet de créer un dossier à un emplacement indiqué dans le référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py createFolder --source "<source>" -z
```

La valeur de *<source>* est le chemin qualifié complet du nouveau dossier à créer. Ceci est un paramètre obligatoire. Selon le chemin d'accès indiqué, le dossier est créé, y compris ses sous-dossiers.

Exemple

L'exemple suivant permet de créer le dossier *Drafts* s'il n'existe pas.

```
python CADSTool.py createFolder --source "/Demo/Drafts" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- `<source>` Folder created successfully.
- `<folder>` already exists.
- `<source>` Error creating folder.

Opération deleteFile

Permet de supprimer un fichier du référentiel, avec toutes ses versions.

Syntaxe

```
python CADSTool.py deleteFile --source "<source>" --submittedHierarchy -z
```

Où :

- `<source>` est le chemin d'accès complet au référentiel du fichier à supprimer. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `--submittedHierarchy` permet de supprimer un fichier du dossier Travaux soumis. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemple

L'exemple suivant permet de supprimer un fichier du référentiel, avec toutes ses versions°:

```
python CADSTool.py deleteFile --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" -z
```

L'exemple suivant permet de supprimer un fichier du dossier Travaux soumis, avec toutes ses versions°:

```
python CADSTool.py deleteFile --source "Submitted Jobs/admin/2007-05-21.14.10.22.422-test.dbq/test.dbq.html" --submittedHierarchy -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- `<source>` deleted successfully.
- `<source>` does not exist.
- `<source>` Error deleting file.

Opération deleteFileVersion

Permet de supprimer une version spécifique d'un fichier du référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py deleteFileVersion --source "<source>" --version "<version>"
--label "<label>" --submittedHierarchy -z
```

Où :

- `<source>` est le chemin d'accès complet au référentiel du fichier à supprimer. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `<version>` est la version spécifique du fichier à supprimer. Ceci est un paramètre facultatif.
- `<label>` est le libellé du fichier à supprimer. Ceci est un paramètre facultatif.
- `--submittedHierarchy` permet de supprimer une version spécifique d'un fichier du dossier Travaux soumis. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant permet de supprimer une version spécifique d'un fichier°:

```
python CADSTool.py deleteFileVersion --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --version  
"0:2006-08-25 21:15:49.453" -z
```

L'exemple suivant permet de supprimer un fichier avec un libellé spécifique :

```
python CADSTool.py deleteFileVersion --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --label  
"Test" -z
```

L'exemple suivant permet de supprimer un fichier avec un libellé spécifique du dossier Travaux soumis :

```
python CADSTool.py deleteFileVersion --source "Submitted Jobs/admin/  
2007-05-21.14.10.22.422-test.dbq/test.dbq.html" --label "Test" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- <source> with version/label <version>/<label> deleted.
- <source> does not exist.
- Either Label or Version can be specified.
- Version or Label is required.
- <source> Error deleting file.

Opération deleteFolder

Permet de supprimer un dossier du référentiel, y compris l'intégralité de son contenu.

Syntaxe

```
python CADSTool.py deleteFolder --source <source> --submittedHierarchy -z
```

Où :

- <source> est le chemin d'accès complet au référentiel du dossier à supprimer. Ceci est un paramètre obligatoire.
- --submittedHierarchy permet de supprimer une version spécifique du dossier Travaux soumis. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant permet de supprimer un dossier :

```
python CADSTool.py deleteFolder --source "/Demo/Drafts" -z
```

L'exemple suivant permet de supprimer un dossier du dossier Travaux soumis :

```
python CADSTool.py deleteFolder --source "Submitted Jobs/admin/  
2007-05-21.14.10.22.422-test.dbq/" --submittedHierarchy -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- <source> deleted successfully.
- <source> does not exist.
- <source> Error deleting folder.

Opération downloadFile

Permet de télécharger une version spécifique d'un fichier depuis le répertoire vers le système de fichiers local.

Syntaxe

```
python CADSTool.py downloadFile --source "<source>" --version "<version>" --label "<label>" --target "<target>" -z
```

Où :

- **<source>** est le chemin d'accès complet au référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.
- **<version>** est la version du fichier à télécharger. Ceci est un paramètre facultatif.
- **<label>** est le libellé du fichier à télécharger. Ceci est un paramètre facultatif.
- **<target>** est le chemin qualifié complet (dans le système de fichiers local) où le fichier doit être téléchargé.

Exemples

L'exemple suivant permet de télécharger la dernière version du fichier :

```
python CADSTool.py downloadFile --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --target "C:/Demo/Shared/" -z
```

L'exemple suivant permet de télécharger une version spécifique du fichier à l'aide d'un repère de version°:

```
python CADSTool.py downloadFile --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --version "0:2006-08-25 21:15:49.453" --target "C:/Demo/Shared/" -z
```

L'exemple suivant permet de télécharger une version avec libellé du fichier :

```
python CADSTool.py downloadFile --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --label "Production" --target "C:/Demo/Shared/" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- **<source>** downloaded successfully.
- **<source>** with label **<label>** downloaded successfully.
- **<source>** with version **<version>** downloaded successfully.
- **<source>** with version **<version>** does not exist.
- **<source>** with label **<label>** does not exist.
- **<target>** does not exist.
- **<source>** Error downloading File.

Opération export

Permet de démarrer une exportation depuis le Référentiel de contenu, permettant ainsi de sélectionner les fichiers et dossiers à exporter et d'enregistrer le fichier d'exportation *.pes vers le système de fichiers local.

Syntaxe

```
python CADSTool.py export --source "<source>" --target "<target>" -z
```

Où :

- *<source>* est le chemin d'accès complet au référentiel du dossier à exporter. Ceci est un paramètre obligatoire.
- *<target>* est le chemin qualifié complet (dans le système de fichiers local) pour le fichier d'exportation *.pes à créer. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py export --source "/Projects/" --target "C:\Demo\drafts.pes" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- *<source>* exported successfully to *<target>*.
- *<source>* does not exist.
- *<source>* Error exporting folder.
- No such file or directory: *<target>*

Opération getAccessControllist

Permet de récupérer la liste de contrôle d'accès (ACL) de sécurité pour un fichier/dossier spécifié dans le Référentiel de contenu.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getAccessControllist --source "<source>" -z
```

La valeur de *<source>* est le chemin qualifié complet du fichier/dossier. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py getAccessControllist --source "/Projects/MyReport.rptdesign" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- *<source>* does not exist.
- Error retrieving security details for *<source>*.

Opération getAllVersions

Permet de récupérer une liste de toutes les versions d'un fichier dans le référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getAllVersions --source "<source>" --submittedHierarchy -z
```

Où :

- *<source>* est le chemin d'accès complet au référentiel du fichier pour lequel extraire des versions. Ceci est un paramètre obligatoire.
- --submittedHierarchy permet de récupérer les versions du dossier Travaux soumis. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant permet de récupérer toutes les versions d'un fichier spécifié :

```
python CADSTool.py getAllVersions --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" -z
```

L'exemple suivant permet de récupérer toutes les versions d'un fichier spécifié du dossier Travaux soumis :

```
python CADSTool.py getAllVersions --source "Submitted Jobs/admin/2007-05-21.14.10.22.422-test.dbq/test.dbq.html" --submittedHierarchy -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- `<source> does not exist.`
- `<source> Error retrieving file versions.`

Une fois le processus terminé, les informations de chaque version de fichier sont affichées, notamment celles relatives au libellé et au repère de version.

Opération getChildren

Permet de récupérer la liste de tous les fichiers et dossiers dans un dossier spécifié du référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getChildren --source "<source>" -z
```

La valeur de `<source>` est le chemin qualifié complet du dossier. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py getChildren --source "/Demo/Drafts" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- `<source> does not exist.`
- `<source> Error getting resources.`

Opération getCustomPropertyValue

Permet de récupérer les valeurs valides acceptées par une propriété personnalisée indiquée.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getCustomPropertyValue --propertyName "<propertyName>" -z
```

La valeur de `<propertyName>` est le nom de la propriété personnalisée. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemple

```
python CADSTool.py getCustomPropertyValue --propertyName "Language" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- <propertyName> takes values as <valid values>
- Error getting property details for <propertyName>
- 'Custom Property Name not specified'
- Error retrieving property details for <propertyName>.

Opération getMetadata

Permet de récupérer les attributs de métadonnées d'un fichier ou d'un dossier dans le référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getMetadata --source "<source>" --version "<version>" --label
"<label>" --submittedHierarchy -z
```

Où :

- <source> est le chemin d'accès complet au référentiel du fichier ou du dossier pour lequel extraire des métadonnées. Pour les dossiers, les attributs version/label sont ignorés. Ceci est un paramètre obligatoire.
- <version> est la version du fichier pour lequel extraire les métadonnées. Ceci est un paramètre facultatif.
- <label> est le libellé du fichier pour lequel extraire les métadonnées. Ceci est un paramètre facultatif.
- --submittedHierarchy permet de récupérer les métadonnées du dossier Travaux soumis. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant permet de récupérer les métadonnées pour un dossier :

```
python CADSTool.py getMetadata --source "/Demo/Drafts" -z
```

L'exemple suivant permet de récupérer les métadonnées d'une version avec libellé d'un fichier :

```
python CADSTool.py getMetadata --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --label "Test" -z
```

L'exemple suivant permet de récupérer les métadonnées d'une version avec libellé d'un fichier dans le dossier Travaux soumis :

```
python CADSTool.py getMetadata --source "Submitted Jobs/admin/
2007-05-21.14.10.22.422-test.dbq/test.dbq.html" --label "LATEST" --submittedHierarchy -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- <source> does not exist.
- 'Either Label or Version can be specified'
- <source> Error retrieving file metadata.
- Une fois le processus terminé, toutes les informations de métadonnées pour le fichier ou le dossier spécifié sont affichées, notamment les propriétés de métadonnées personnalisées.

Opération import

Permet d'importer un fichier d'exportation *.pes existant depuis le système de fichiers local vers le référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py import --source "<source>" --target "<target>"
--resourceType "<type>"
--resourceConflict "<rconflict>"
--labelFrom "<label>"
--lockResolution "<resolution>"
--invalidVersionConflict "<vconflict>"
--resourceDef "<rdefinition>"
--exclude "<exclusion>"
-z
```

Où :

- **<source>** est le chemin qualifié complet (dans le système de fichiers local) du fichier d'exportation *.pes à importer dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.
- **<target>** est le chemin d'accès complet au référentiel vers lequel importer le fichier d'exportation *.pes. Ceci est un paramètre obligatoire.
- **<type>** indique le type de contenu importé. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :

- **ContentRepository** pour des objets de contenu tels que des fichiers et des dossiers
- **ResourceDef** pour des définitions de ressources
- **Credential** pour des données d'identification de l'utilisateur
- **DataSource** pour des définitions de source de données
- **MessageDomain** pour des domaines de message
- **ServerCluster** pour des définitions de cluster de serveurs
- **Server** pour des définitions de serveur
- **PromotionPolicy** pour des politiques de promotion

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut **ContentRepository** est utilisée.

- **<rconflict>** indique comment résoudre les conflits d'ID ou de nom en double. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :
 - **keepTarget**. L'élément cible est conservé. L'élément source avec le doublon d'ID, qui est contenu dans le fichier .pes, sera ignoré.
 - **addNewVersion**. Cette option est généralement utilisée pour résoudre des conflits d'ID ou de nom. Si un conflit d'ID en double se produit entre l'objet source et l'objet cible, une nouvelle version de l'objet sera créée dans l'emplacement cible. Si un conflit de dénomination se produit, l'objet importé sera renommé dans l'emplacement cible. Généralement, les objets renommés sont complétés par _1, _2, etc. Dans le cas où deux versions d'un objet ont le même label, le système conserve l'un d'eux et supprime le doublon vu que deux versions du même élément ne peuvent pas porter le même label. Le libellé conservé dépend du paramètre **labelFrom**.

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut **keepTarget** est utilisée.

- **<label>** spécifie le libellé à utiliser si deux versions d'un objet ont le même libellé. La label de l'autre version est supprimé. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :
 - **source**
 - **target**

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut **source** est utilisée.

- **<resolution>** définit la procédure à suivre si des ressources verrouillées sont détectées. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :
 - **continue**. Poursuit l'importation, en omettant les ressources verrouillées.
 - **abort**. Met fin au processus d'importation si des ressources verrouillées sont détectées. Si des conflits sont rencontrés en raison de verrouillage d'objets, le processus d'importation est arrêté, et échoue.

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut **abort** est utilisée.

- `<vconflict>` définit la procédure à suivre si une version non valide est détectée lors du processus d'importation. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :

- **import**. La version non valide sera importée.
- **discard**. La version non valide sera supprimée.

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut **import** est utilisée.

- `<rdefinition>` définit le comportement de traitement des définitions de ressource. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :
 - **recommended**. Une définition de ressource est importée uniquement si son identifiant ou son nom n'entre pas en conflit avec une définition cible. En cas de conflit, les définitions de ressources ne sont pas importées.
 - **include**. Toutes les définitions de ressources du fichier d'importation sont importées. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de définition de ressource à exclure de l'importation en cochant la case correspondante.
 - **exclude**. Aucune définition de ressource n'est importée des fichiers d'importation. Il se peut que les objets importés doivent être modifiés de sorte à référencer des définitions de ressources disponibles.

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut **recommended** est utilisée.

- `<exclusion>` définit les types de ressource exclus lors de l'importation. Plusieurs valeurs peuvent être combinées dans un ordre quelconque via une liste séparée par des points-virgules. Spécifiez une ou plusieurs des valeurs suivantes :
 - **credential** exclut les données d'identification de l'utilisateur
 - **customproperty** exclut les propriétés personnalisées des objets ressource
 - **datasource** exclut les définitions de sources de données
 - **messagedomain** exclut les domaines de message
 - **notification** exclut les définitions de notifications
 - **servercluster** exclut les définitions de cluster de serveurs
 - **server** exclut les définitions de serveurs
 - **topic** exclut les définitions de rubriques

Ceci est un paramètre facultatif. Si ce paramètre n'est pas spécifié, tous les types sont inclus dans l'importation.

Exemple

```
python CADSTool.py import --source "C:\Demo\drafts.pes" --target "/Demo/Drafts/"
--resourceConflict "addNewVersion" --labelFrom "target" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- `<source>` imported successfully to `<target>`.
- `<source>` does not exist.
- `<target>` does not exist.
- `<source>` Error importing folder.

Opération moveResource

Permet de déplacer un fichier ou un dossier vers un autre dossier du référentiel.

Une fonctionnalité de changement de nom est fournie pour cette API, avec laquelle le fichier/dossier indiqué peut être renommé lorsqu'il est déplacé. Les cas suivants décrivent le comportement de la fonctionnalité de changement de nom :

Si la source est */Temp Folder/Temp.txt* et la cible est */Demo Folder* :

- **Cas 1** : Si le dossier *Demo Folder* existe, *Temp.txt* est déplacé dans *Demo Folder*.
- **Cas 2** : Si le dossier *Demo Folder* n'existe pas, *Temp.txt* est déplacé dans "/" et renommé en *Demo Folder*.

Si la source est */Temp Folder/Temp.txt* et la cible est */Demo Folder/Abc.dat* :

- **Cas 1** : Si le dossier *Demo Folder* existe, *Temp.txt* est déplacé dans *Demo Folder* et renommé en *Abc.dat*.
- **Cas 2** : Si le dossier *Demo Folder* n'existe pas, une erreur s'affiche.

Syntaxe

```
python CADSTool.py moveResource --source "<source>" --target "<target>" -z
```

Où :

- *<source>* est le chemin d'accès complet au référentiel du fichier/dossier à déplacer. Ceci est un paramètre obligatoire.
- *<target>* est le chemin d'accès complet au référentiel dans lequel le fichier/dossier doit être placé. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemples

L'exemple suivant permet de déplacer un fichier :

```
python CADSTool.py moveResource --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --target  
"/Approved" -z
```

L'exemple suivant permet de déplacer un dossier :

```
python CADSTool.py moveResource --source "/Demo/Drafts/" --target "/Projects" -z
```

L'exemple suivant permet de déplacer et de renommer un fichier :

```
python CADSTool.py moveResource --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --target  
"/Approved/Report.rptdesign" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- *<source>* moved successfully to *<target>*.
- *<source>* does not exist.
- *<target>* does not exist.
- *<source>* Error moving file or folder.

Opération removeLabel

Permet de supprimer un libellé d'un fichier dans le référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py removeLabel --source "<source>" --label "<label>" -z
```

Où :

- *<source>* est le chemin qualifié complet du fichier dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.
- *<label>* est le nom du libellé à supprimer du fichier spécifié. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py removeLabel --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign"  
--label "Draft" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Label removed successfully for *<source>*.
- Label not specified. Please try again.
- *<source>* with label *<label>* does not exist.
- *<source>* Error deleting label.

Opération removeSecurity

Permet de supprimer la liste de contrôle d'accès de sécurité (ACL) d'un fichier ou d'un dossier spécifié du référentiel.

Syntaxe

```
python CADSTool.py removeSecurity --source "<source>" --principal "<principal>"  
--provider "<provider>" --cascade -z
```

Où :

- *<source>* est le chemin qualifié complet du fichier/dossier duquel retirer la sécurité. Ceci est un paramètre obligatoire.
- *<principal>* est l'utilisateur/le principal (par ex. *admin*) duquel retirer la sécurité pour le fichier/dossier spécifié. Ceci est un paramètre obligatoire.
- *<provider>* est le fournisseur de sécurité à utiliser pour récupérer des informations sur les utilisateurs (principaux). Ceci est un paramètre facultatif. Les valeurs valides comprennent :
 - Native pour le fournisseur de sécurité local inhérent au système. Il s'agit du fournisseur par défaut.
 - AD_*<name>* pour Active Directory, où *<name>* correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
 - ADL_*<name>* for Active Directory avec remplacement local, où *<name>* correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
 - ldap_*<name>* pour OpenLDAP, où *<name>* correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
- *--cascade* est utilisé lors de la suppression de la sécurité d'un dossier, pour supprimer les paramètres de sécurité de tous les fichiers et sous-dossiers d'un dossier spécifié. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemple

```
python CADSTool.py removeSecurity --source "/Projects/MyReport.rptdesign"  
--principal "icrod" --provider "Native" --cascade -z
```


Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Removed permission granted to <principal> to <source> successfully.
- <source> does not exist.
- Invalid principal.
- <source> Error deleting security ACL.

Opération search

Permet de rechercher des fichiers et des dossiers dans le référentiel. Il en résulte une liste de fichiers/dossiers correspondant aux critères de la recherche, et leurs versions.

Syntaxe

```
python CADSTool.py search --criteria "<criteria>" -z
```

The value of <criteria> est la chaîne de recherche utilisée pour rechercher dans les métadonnées de tous les fichiers et dossiers du référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py search --criteria "Quarterly" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Une fois la recherche effectuée, une liste de tous les fichiers et dossiers correspondant aux critères de la recherche est affichée. Ceci comprend généralement les noms de fichiers avec leurs chemins d'accès complets et leurs versions.
- Error searching files and folders.

Opération setLabel

Permet d'appliquer un libellé à une version d'un fichier dans le référentiel. Si le fichier comporte déjà un libellé, celle d'origine est supprimée et remplacée par la nouvelle.

Syntaxe

```
python CADSTool.py setLabel --source "<source>" --version "<version>" --label  
"<label>" -z
```

Où :

- <source> est le chemin qualifié complet du fichier dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.
- <version> est la version du fichier auquel appliquer le libellé. Ceci est un paramètre obligatoire.
- <label> est le nom de libellé à appliquer à la version spécifiée du fichier. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py setLabel --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --version  
"1:2006-08-25 21:15:49.453" --label "Beta" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Label <label> set successfully for <source> with version <version>.
- <source> does not exist.
- <source> Error setting label.

Opération setMetadata

Permet d'appliquer les propriétés de métadonnées aux fichiers et aux dossiers dans le référentiel.

Le [Tableau 4](#), à la [page 22](#) répertorie les propriétés de métadonnées et indique si elles peuvent être appliquées aux fichiers et/ou aux dossiers.

Tableau 4. Propriétés de métadonnées et types de ressources	
Propriété de métadonnées	Type de ressource
Auteur	File
Description	Fichier ou dossier
Titre	Fichier ou dossier
Date d'expiration	Fichier ou dossier
Mot clé	File
Rubriques	File
Métadonnées personnalisées	Fichier ou dossier

Syntaxe

```
python CADSTool.py setMetadata --source "<source>" --version "<version>" --label
"<label>" --author "<author>" --title "<title>" --description "<description>"
--expirationDate "<expirationDate>" --topic "<topic>" --keyword "<keyword>"
--customProperty "<customProperty>" -z
```

Où :

- <source> est le chemin d'accès complet au référentiel du fichier ou du dossier pour lequel définir des métadonnées. Ceci est un paramètre obligatoire.
- <author> est l'auteur du fichier ou du dossier. Ceci est un paramètre facultatif.
- <title> est le titre du fichier ou du dossier. Ceci est un paramètre facultatif.
- <description> est la description du fichier/dossier. Ceci est un paramètre facultatif.
- <expirationDate> est la date d'expiration du fichier ou du dossier. Ceci est un paramètre facultatif. Le format de date est YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (par exemple, 1997-07-16T19:20:30+01:00), où :

YYYY = année à quatre chiffres

MM = mois à deux chiffres (01 correspond à Janvier, etc.)

DD = jour du mois à deux chiffres (01 jusqu'à 31)

hh = heure à deux chiffres (00 jusqu'à 23 , sans notification am/pm)

mm = minutes à deux chiffres (00 jusqu'à 59)

ss = secondes à deux chiffres (00 jusqu'à 59)

TZD = identificateur de fuseau horaire (Z, +hh:mm ou -hh:mm)

- `<keyword>` est le mot clé du fichier ou du dossier. Ceci est un paramètre facultatif.
- `<version>` est la version spécifique du fichier pour l'application des métadonnées. Ceci est un paramètre facultatif.
- `<label>` est la version libellée du fichier pour laquelle appliquer des métadonnées. Ceci est un paramètre facultatif.
- `<topic>` est le sujet à appliquer au fichier ou au dossier. Ceci est un paramètre facultatif.
- `<customProperty>` correspond aux valeurs de propriété personnalisées à appliquer au fichier ou au dossier. Ceci est un paramètre facultatif. Les valeurs sont indiquées sous la forme `<customProperty>=<value>`. Pour appliquer plusieurs propriétés personnalisées, utilisez un point-virgule (;) comme séparateur (`<customProperty>=<value>;<customProperty>=<value>`). Séparez les valeurs de propriété à sélection multiple avec l'opérateur | (`<customProperty>=opt1|opt2;<customProperty>=<value>`).

Remarque : Au minimum, un paramètre facultatif doit être fourni pour utiliser l'API `setMetadata`.

Exemple

```
python CADSTool.py setMetadata --source "/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign" --version
"0:2006-08-25T21:15:49+01:00" --keyword "Quarterly"
--customProperty "multi=hi|hello|bye;Complexity Degree=Simple" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Metadata set successfully on `<source>`.
- Metadata set successfully on `<source>` with version `<version>`.
- `<source>` does not exist
- `<source>` Error setting metadata.

Opération uploadFile

Permet d'enregistrer un fichier dans le Référentiel de contenu depuis le système de fichiers local, avec l'option de création d'une nouvelle version du fichier si il existe déjà.

Syntaxe

```
python CADSTool.py uploadFile --source "<source>" --target "<target>" --createVersion -z
```

Où :

- `<source>` est le chemin qualifié complet (dans le système de fichiers local) du fichier à charger. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `<target>` est le chemin qualifié complet du dossier dans le référentiel où le fichier doit être chargé. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `--createVersion` Indique que le fichier spécifié existe déjà et qu'une nouvelle version doit être créée. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

Dans l'exemple suivant, la cible est un chemin d'accès complet pour le dossier *Drafts* :

```
python CADSTool.py uploadFile --source "C:\Demo\MyReport.rptdesign"
--target "/Demo/Drafts" -z
```

Si *MyReport.rptdesign* existe déjà dans le dossier */Demo/Drafts*, utilisez le paramètre `--createVersion` :

```
python CADSTool.py uploadFile --source "C:\Demo\MyReport.rptdesign"
--target "/Demo/Drafts" --createVersion -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- <source> uploaded successfully to <target>.
- <source> does not exist.
- <target> does not exist.
- <source> Error Uploading File.

Fonctions de gestion des processus

Les scripts de gestion des processus permettent l'utilisation des travaux. Cette zone comprend les fonctionnalités suivantes :

- Exécution des travaux
- Extraction de l'historique des travaux
- Extraction des détails du travail

Cette section décrit l'utilisation de scripts de ligne de commande Python pour les fonctions de gestion des processus. Chaque API contient des informations détaillées sur la syntaxe, un exemple et les messages attendus.

Mots-clés

Le [Tableau 5](#), à la [page 24](#) répertorie les mots clés pris en charge pour les API de gestion des processus. La deuxième colonne décrit toute version abrégée facultative des mots clés fournis. Le tableau répertorie uniquement les mots clés spécifiques aux API de gestion des processus. Pour les mots clés supplémentaires qui s'appliquent à la fois aux API de gestion des processus et aux API du référentiel, voir [Tableau 2](#), à la [page 3](#) et [Tableau 3](#), à la [page 5](#).

Tableau 5. Mots clés des API de gestion des processus		
Mot clé	Version courte facultative	Utilisation
--source	-s	Travail source, dont le chemin d'accès
--target	-t	Le chemin d'accès au dossier cible
--notification	-j	Indique que le travail sera exécuté avec des notifications
-- async	-m	Indique que le travail sera exécuté de façon asynchrone
--execId	-y	ID d'exécution du travail
--jobStepName	-q	Nom de l'étape du travail
--log		Indique que les journaux ne doivent pas être supprimés. En cas d'utilisation conjointe avec --target, les journaux sont stockés dans un emplacement spécifié par --target . Sinon, les journaux sont affichés en ligne.

Opérations de gestion de processus

Opération deleteJobExecutions

Supprime les objets d'exécution de travail spécifiés.

Syntaxe

```
python CADSTool.py deleteJobExecutions --execIds "<execIDs>" -z
```

La valeur de `<execIDs>` est une liste d'identificateurs séparés par des espaces pour les exécutions à supprimer. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemples

```
python CADSTool.py deleteJobExecutions --execIds  
"0a58c33d002ce9080000 010e0ccf7b01800e" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Execution Id not specified.
- Job executions deleted successfully. Execution Id is `<execIDs>`.

Opération executeJob

Exécute un travail de façon synchrone ou asynchrone selon les paramètres passés. Dans le cas d'une exécution synchrone, l'API n'effectue aucun renvoi avant la fin du travail. Pour une exécution asynchrone, l'API effectue un renvoi après le début du travail.

Syntaxe

```
python CADSTool.py executeJob --source "<source>" --notification -- async -z
```

Où :

- `<source>` est le chemin qualifié complet du travail dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.
- `--notification` est utilisé pour exécuter le travail avec des notifications. Ceci est un paramètre facultatif.
- `-- async` est utilisé pour exécuter le travail de manière asynchrone. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon synchrone sans notifications :

```
python CADSTool.py executeJob --source "/Demo/Jobs/Reports" -z
```

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon synchrone avec des notifications :

```
python CADSTool.py executeJob --source "/Demo/Jobs/Reports" --notification -z
```

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon asynchrone sans notifications :

```
python CADSTool.py executeJob --source "/Demo/Jobs/Reports" -- async -z
```

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon asynchrone avec des notifications :

```
python CADSTool.py executeJob --source "/Demo/Jobs/Reports" -- async --notification -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- `<source>` Job executed successfully. Execution Id is `<execId>`.
- `<source>` No such job exists. Please try again.

- <source> Error executing job.

Opération executeJobWithOptions

Exécute un travail avec options de façon synchrone ou asynchrone selon les paramètres passés. Dans le cas d'une exécution synchrone, l'API n'effectue aucun renvoi avant la fin du travail. Pour une exécution asynchrone, l'API effectue un renvoi après le début du travail.

Syntaxe

```
python CADSTool.py executeJobWithOptions --source "source" --options "option1=value1;option2=value2" --notification --async -z
```

Où :

- --source est le chemin d'accès complet du travail dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.
- --options est l'option avec laquelle le travail s'exécute. Ceci est un paramètre obligatoire.
- --notification est utilisé pour exécuter le travail avec des notifications. Ceci est un paramètre facultatif.
- -- async est utilisé pour exécuter le travail de manière asynchrone. Ceci est un paramètre facultatif.

Exemples

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon synchrone sans notifications :

```
python CADSTool.py executeJobWithOptions --source "/Demo/Jobs/Reports" --options "command=dir" -z
```

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon synchrone avec des notifications :

```
python CADSTool.py executeJobWithOptions --source "/Demo/Jobs/Reports" --options "command=dir;path=C:" --notification -z
```

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon asynchrone sans notifications :

```
python CADSTool.py executeJobWithOptions --source "/Demo/Jobs/Reports" --options "command=dir;path=C:" --async -z
```

L'exemple suivant permet d'exécuter le travail de façon asynchrone avec des notifications :

```
python CADSTool.py executeJobWithOptions --source "/Demo/Jobs/Reports" --options "command=dir;path=C:" --async --notification -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- "source" Job executed successfully. Execution Id is <execId>.
- "source" No such job exists. Please try again.
- "source" Error executing job.

Opération getJobExecutionDetails

Répertorie les détails d'exécution d'un travail spécifique, y compris les étapes et itérations du travail.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getJobExecutionDetails --execId "<execID>" --log --target "<target>" -z
```

Où :

- <execId> est l'identificateur d'exécution du travail. Ceci est un paramètre obligatoire.

- `--log` indique que le journal des travaux doit être affiché en ligne. Si le paramètre `--log` n'est pas inclus, tout journal généré par une exécution d'étape de travail n'est pas affiché. Ceci est un paramètre facultatif.
- `<target>` est l'emplacement (dans le système de fichiers local) pour stocker les journaux. Ceci est un paramètre facultatif, et est uniquement utilisé conjointement avec le paramètre `--log`.

Exemples

L'exemple suivant décrit les détails d'une exécution de travail spécifique :

```
python CADSTool.py getJobExecutionDetails --execId "0a58c3710016a7860000010d1a6a87
b48400" -z
```

L'exemple suivant décrit les détails d'une exécution de travail spécifique, avec le journal affiché en ligne :

```
python CADSTool.py getJobExecutionDetails --execId "0a58c3710016a7860000010d1a6a87
b48400" --log -z
```

L'exemple suivant décrit les détails d'une exécution de travail spécifique, avec les journaux de travaux stockés dans un emplacement spécifique :

```
python CADSTool.py getJobExecutionDetails --execId "0a58c3710016a7860000010d1a6a87
b48400" --log --target "c:\logs" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Pour une exécution réussie, tous les détails de cette exécution sont répertoriés pour le travail, les étapes et les itérations du travail. Les journaux sont affichés en ligne ou enregistrés dans un emplacement spécifié du système de fichiers local.
- `<execId> No such execution exists. Please try again.`
- `<execId> Error displaying details of a job execution.`
- `Target cannot be specified without log parameter`

Opération getJobExecutionList

Répertorie les exécutions en cours et terminées pour un travail spécifique, pour toutes les versions du travail.

Syntaxe

```
python CADSTool.py getJobExecutionList --source "<source>" -z
```

La valeur de `<source>` est le chemin qualifié complet du travail dans le référentiel. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py getJobExecutionList --source "/Demo/Jobs/Reports" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Pour une exécution réussie du travail spécifiée, tous les détails d'exécution tels que l'ID d'exécution, le nom du travail, l'état d'exécution du travail, et l'heure de début et de fin de l'exécution du travail sont répertoriés.
- `<source> does not exist.`

- <source> Error displaying execution list for a job.

Opération cancelJob

Permet d'annuler un travail en cours.

Syntaxe

```
python CADSTool.py cancelJob --execId "execIDs" -z
```

La valeur "execIDs" est une liste d'identificateurs délimités par des espaces pour les exécutions à supprimer. Ceci est un paramètre obligatoire.

Exemple

```
python CADSTool.py cancelJob --execId "0a58c33d002ce9080000010e0ccf7b01800e" -z
```

Messages

Il est possible que les messages suivants s'affichent lors de l'utilisation de cette API :

- Execution Id not specified.

Chapitre 3. Module PESImpl

L'utilitaire d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Essentials for Python permet l'interaction avec les objets du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository directement dans les scripts Python.

Au sein de votre code Python, importez la classe PESImpl depuis le module `pes.api.PESImpl`. Créez un objet PESImpl à l'aide des informations de connexion du référentiel auquel se connecter.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl("user", "password", "host", "port", ssl=True, "appserver_type")
```

Les paramètres pour le constructeur PESImpl sont les suivants :

- *utilisateur* correspond au nom de l'utilisateur. Cette valeur doit inclure un préfixe dénotant le fournisseur de sécurité si l'utilisateur n'émane pas du fournisseur natif. Les valeurs de préfixe suivantes sont valides :
 - Native pour le fournisseur de sécurité local inhérent au système. Il s'agit du fournisseur par défaut.
 - AD_<name> pour Active Directory, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
 - ADL_<name> for Active Directory avec remplacement local, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système
 - ldap_<name> pour OpenLDAP, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système

Faites suivre le préfixe d'une barre oblique et du nom de l'utilisateur. Pour les fournisseurs de sécurité Active Directory, incluez le domaine dans le préfixe. Par exemple, pour l'utilisateur *icrod* dans le domaine *MYDOMAIN* de l'instance Active Directory *AD_SPSSAD*, cette valeur sera *AD_SPSSAD/MYDOMAIN/icrod*. Si l'utilisateur *icrod* fait partie du fournisseur OpenLDAP *SPSSLDAP*, cette valeur sera *ldap_SPSSLDAP/icrod*.

- *mot de passe* correspond au mot de passe chiffré associé à l'utilisateur spécifié
- *hôte* désigne le nom du serveur de référentiel
- *port* spécifie le numéro de port pour le serveur de référentiel
- *ssl=True* indique que le serveur de référentiel utilise le protocole secure sockets layer (SSL) pour chiffrer les communications. Si le paramètre *ssl* a la valeur *False* ou s'il est omis lors de la création de l'objet PESImpl, les communications du serveur n'utilisent pas SSL. Lorsque vous utilisez SSL, le serveur de référentiel doit être configuré pour cela. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'administrateur.

Vous pouvez également spécifier l'URL du serveur et non les paramètres *host*, *port* et *ssl*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl("myUser", "myPass", appserver_type="appserver_type" server_url="url")
```

Le paramètre *server_url* spécifie l'URL complète pour le serveur de référentiel. Utilisez ce paramètre si votre serveur utilise un chemin contextuel personnalisé. Par exemple, le constructeur suivant correspond à un serveur nommé *myserver* qui utilise SSL sur le port 43 et dont le chemin contextuel est */ibm/spss*:

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl("myUser", "encryptedPass", "websphere" server_url="https://myserver:443/ibm/spss")
```

Remarque : Une adresse IPv6 doit être placée entre crochets, par exemple `[3ffe:2a00:100:7031::1]`.

Il est ensuite possible d'accéder à des méthodes spécifiques à l'aide de l'objet `pesImpl`.

API du référentiel de contenu

La génération de scripts du référentiel de contenu permet d'utiliser les ressources de référentiel, telles que les fichiers et les dossiers. Cette zone comprend les fonctionnalités suivantes :

- Création et suppression de dossiers
- Téléchargement et transfert de fichiers
- Exportation et importation des dossiers
- Gestion des libellés, de la sécurité et des métadonnées.

Cette section décrit l'API PESImpl utilisée pour la manipulation des ressources stockées dans le référentiel. Chaque méthode contient des informations détaillées sur la syntaxe, un exemple et les messages attendus.

Méthodes

Les sections suivantes répertorient toutes les méthodes de référentiel de contenu prises en charge pour IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Remarque :

- Pour toutes les méthodes avec les paramètres facultatifs `Label` et `Version`, utilisez soit `Label`, soit `Version`, mais pas les deux. Si aucun paramètre `Version` ou `Label` n'est indiqué pour un fichier ou un dossier donné, la dernière version est utilisée.
- Pour toutes les méthodes décrites dans ce guide qui nécessitent un chemin d'accès aux fichiers ou aux dossiers dans le référentiel, vous pouvez utiliser soit le chemin d'accès, soit l'URI de l'objet. L'URI de l'objet peut être obtenu en affichant les propriétés de l'objet dans IBM SPSS Deployment Manager.
- Pour les méthodes nécessitant l'entrée d'un référentiel source ou cible ou de chemins de systèmes de fichiers qui contiennent des caractères Unicode non latins, les chaînes doivent être spécifiées en tant qu'objets Unicode, par exemple :

```
identificationSpecifier = pesImpl.uploadFile  
(source=u'C:\\Analytics\\La Peña.txt',  
target=u'/La Peña')
```

Méthode `advanceSearch`

Permet de rechercher les fichiers et les dossiers dans le référentiel selon les divers paramètres transmis comme entrée.

Vous pouvez effectuer une recherche pour les éléments suivants :

- Auteur
- Description
- Titre
- Auteur de la création
- Modifié par
- Date de début de l'expiration
- Date de fin de l'expiration
- Type MIME
- Libellé
- Mot clé
- Rubriques
- Date de démarrage créée
- Date de fin créée
- Date de démarrage modifiée de la version

- Date de fin modifiée de l'objet
- Date de démarrage modifiée de l'objet
- Date de démarrage modifiée de la version
- Date de fin modifiée de la version
- URI de dossier parent
- URI de ressource

```
advanceSearch(criteriaDict,submittedHierarchy)
```

Tableau 6. Paramètres d'entrée pour *advanceSearch*

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>criteriaDict</i>	Obligatoire	Dictionnaire	<p>Le dictionnaire contient la valeur/clé de paire pour laquelle la recherche sera effectuée. Les valeurs de clés acceptables sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • author • title • description • createdBy • modifiedBy • expirationStartDate • expirationEndDate • mimeType • label • keyword • topic • createdStartDate • createdEndDate • objectModifiedStartDate • objectModifiedEndDate • versionModifiedStartDate • versionModifiedEndDate • parentURI • uri 	<pre>{ "author": "admin" , "title": "search" , "label": "label1" }</pre>

Tableau 6. Paramètres d'entrée pour *advanceSearch* (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>submittedHierarchy</i>	Facultatif	Booléen	Indique s'il faut ou non rechercher le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Remarque : les paramètres *expirationStartDate* et *expirationEndDate* ne fonctionnent pas actuellement lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres zones de recherche (tels que le titre ou l'auteur).

Tableau 7. Valeur de retour pour *advanceSearch*

Type	Description
<i>PageResult</i>	La structure de chaque ligne correspond à une correspondance de la recherche. Pour plus d'informations, voir la rubrique « <i>Classe PageResult</i> », à la page 61.

Tableau 8. Exceptions pour *advanceSearch*

Type	Description
<i>InsufficientParameterException</i>	Les paramètres obligatoires ne sont pas indiqués.

Exemple : Recherche par libellé et mot clé

L'exemple suivant renvoie toutes les versions de fichier avec libellé *Production* qui ont une valeur de mot-clé *Quarterly*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
critDict = {'label': 'Production', 'keyword': 'Quarterly'}
sResults = pesImpl.advanceSearch(critDict)
sRows = sResults.getRows()
for sRow in sRows:
    print("Author: ", sRow.getAuthor())
    print("Title: ", sRow.getTitle())
    for child in sRow.getChildRow():
        print("Version: ", child.getVersionMarker())
        print("Label: ", child.getVersionLabel())
        print("Keywords: ", child.getKeyword())
        print("URI: ", child.getUri())
```

Exemple : Recherche par URI

L'échantillon suivant renvoie toutes les versions de fichier du fichier avec l'URI spécifié.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
critDict = {'uri': 'spsscr:///?id=a010a37ba5992bb00000127b0f952f945be'}
sResults = pesImpl.advanceSearch(critDict)
sRows = sResults.getRows()
for sRow in sRows:
    print("Author: ", sRow.getAuthor())
    print("Title: ", sRow.getTitle())
    for child in sRow.getChildRow():
        print("Version: ", child.getVersionMarker())
        print("Label: ", child.getVersionLabel())
        print("Keywords: ", child.getKeyword())
        print("URI: ", child.getUri())
```

Méthode *applySecurity*

Permet de définir la liste de contrôle d'accès de sécurité (ACL) pour un fichier ou un dossier du référentiel.

```
applySecurity(source,principal,permission,provider,cascade)
```

Tableau 9. Paramètres d'entrée d'applySecurity				
Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	"/Temp Folder/ Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000 010dcee0eaa28219"
principal	Obligatoire	Chaîne	Utilisateur (tel que <i>admin</i>) à appliquer au fichier ou au dossier indiqué dans le cadre de l'ACL	admin
permission	Obligatoire	Chaîne	Type d'autorisation à appliquer au fichier ou au dossier indiqué	READ, WRITE, DELETE, MODIFY_ACL, OR OWNER
provider	Facultatif	Chaîne	Fournisseur de sécurité à utiliser pour application de la sécurité aux utilisateurs (par exemple, <i>Natif</i>). Les valeurs valides comprennent : <ul style="list-style-type: none"> • Native pour le fournisseur de sécurité local inhérent au système. Il s'agit du fournisseur par défaut. • AD_<name> pour Active Directory, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système • ADL_<name> for Active Directory avec remplacement local, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système • ldap_<name> pour OpenLDAP, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système 	Native
cascade	Facultatif	Booléen	Propage les paramètres de sécurité à tous les fichiers et sous-dossiers du dossier indiqué	True ou False

Tableau 10. Valeur de retour pour applySecurity	
Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 11. Exceptions pour applySecurity

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
IllegalParameterException	Le nom de l'utilisateur ou du fournisseur de sécurité indiqué est incorrect.

Exemple

L'exemple suivant affecte à un utilisateur l'autorisation *READ* pour le fichier désigné.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.applySecurity(source="/Projects",principal="icrod",permission="READ", provider="Native")
```

Méthode cascadeSecurity

Propage les paramètres de sécurité d'un dossier à tous les fichiers et sous-dossiers du dossier.

```
cascadeSecurity(source)
```

Tableau 12. Paramètres d'entrée de cascadeSecurity

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du dossier dans le référentiel	"/Temp Folder" ou "0a58c3670016a7860000 010dcee0eaa28219"

Tableau 13. Valeur de retour pour cascadeSecurity

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 14. Exceptions pour cascadeSecurity

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le dossier source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant répercute la sécurité du dossier *Projects* au contenu du dossier.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.cascadeSecurity(source="/Projects")
```

Méthode copyResource

Permet de copier un fichier ou un dossier vers un autre dossier du référentiel. Le fichier ou le dossier source indiqué peut être renommé lorsqu'il est copié.

Pour plus d'informations sur l'attribution de nouveau nom, voir «Méthode moveResource», à la page 52.

```
copyResource(source, target)
```

Tableau 15. Paramètres d'entrée de copyResource

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	"/Temp Folder/Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000010dcee0eaa28219"
cible	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du dossier dans lequel copier le fichier. Un nouveau nom de fichier peut être également fourni pour renommer le fichier ou le dossier indiqué lorsqu'il est copié.	"/New Folder" ou "/New Folder/abc.dat"

Tableau 16. Valeur de retour pour copyResource

Type	Description
String	URI du fichier ou du dossier copié

Tableau 17. Exceptions pour copyResource

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant en copie le dossier *Drafts* dans un dossier nommé *Projects*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KxY+KLl0Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
uri = pesImpl.copyResource(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign",target="/Projects") print(uri)
```

Méthode createFolder

Permet de créer un dossier à un emplacement indiqué dans le référentiel.

```
createFolder(source)
```


Tableau 18. Paramètres d'entrée de createFolder

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Requis	Chaîne	Dossiers à créer dans le référentiel	/Temp Folder/Sample Folder

Tableau 19. Valeur de retour pour createFolder

Type	Description
String	URI du dossier créé

Tableau 20. Exceptions pour createFolder

Type	Description
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
ResourceAlreadyExistsException	Le dossier spécifié existe déjà dans le référentiel.

Exemple

L'exemple suivant crée un dossier nommé *Drafts* en tant qu'enfant du dossier *Demo*. Si un problème survient lors de la création du dossier, un message d'exception est envoyé à la console.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KLl0Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
try:
    uri = pesImpl.createFolder(source="/Demo/Drafts")
    print("URI for the folder is:", uri)
except:
    print("Unhandled exception in createFolder.")
```

Méthode deleteFile

Permet de supprimer un fichier du référentiel. Toutes les versions du fichier sont supprimées.

```
deleteFile(source,submittedHierarchy)
```

Tableau 21. Paramètres d'entrée de deleteFile

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier dans le référentiel	"/Temp Folder/Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000010dcee0eaa28219"
submittedHierarchy	Facultatif	Booléen	Indique si le fichier figure dans le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Tableau 22. Valeur de retour pour deleteFile

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 23. Exceptions pour deleteFile

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
IllegalParameterException	La ressource spécifiée à supprimer est un dossier.

Exemple

L'exemple suivant supprime le fichier *MyReport.rptdesign* du référentiel.

```
from pes.util.PESExceptions import *
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KLl0Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
try:
    bSuccess = pesImpl.deleteFile(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign")
except ResourceNotFoundException as rnf:
    print("Specified file does not exist.")
except InsufficientParameterException as ipe:
    print("No file specified.")
except IllegalParameterException as ipe:
    print("Item to be deleted is not a file.")
```

```
from pes.util.PESExceptions import * from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KLl0Yo406545tgGsYQ==]", host =
"localhost", port = "8080", appserver_type = "websphere")
try:
    bSuccess = pesImpl.deleteFile(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign")
except ResourceNotFoundException as rnf:
    print("Specified file does not exist.")
except InsufficientParameterException as ipe:
    print("No file specified.")
except IllegalParameterException as ipe:
    print("Item to be deleted is not a file.")
```

Méthode deleteFileVersion

Permet de supprimer une version spécifique d'un fichier du référentiel.

```
deleteFileVersion(source,version,label,submittedHierarchy)
```

Tableau 24. Paramètres d'entrée de deleteFileVersion

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Requis	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier dans le référentiel	"/Temp Folder/ Temp.txt" ou "0a58c3670016a78600 00010dcee0eaa28219"
Version	Facultatif. Cependant, version ou libellé doit être spécifié.	Chaîne	La version spécifique du fichier à supprimer	"0:2006-08-25 21:15:49.453"

Tableau 24. Paramètres d'entrée de deleteFileVersion (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>LABEL</i>	Facultatif. Cependant, <i>version</i> ou <i>libellé</i> doit être spécifié.	Chaîne	La version spécifique avec libellé du fichier à supprimer	"Version 1"
<i>submittedHierarchy</i>	Facultatif	Booléen	Indique si le fichier figure dans le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Tableau 25. Valeur de retour pour deleteFileVersion

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 26. Exceptions pour deleteFileVersion

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
IllegalParameterException	La ressource spécifiée à supprimer est un dossier.

Exemple

L'exemple suivant supprime la version du fichier *MyReport.rptdesign* annoté *Test* du référentiel.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.deleteFileVersion(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign",label="Test")
```

Méthode deleteFolder

Permet de supprimer un dossier et tout son contenu du référentiel

```
deleteFolder(source,submittedHierarchy)
```

Tableau 27. Paramètres d'entrée de deleteFolder

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>Source</i>	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du dossier dans le référentiel	"/Temp Folder" ou "0a58c3670016a786000010dcee0eaa28219"
<i>submittedHierarchy</i>	Facultatif	Booléen	Indique si le dossier figure dans le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Tableau 28. Valeur de retour pour deleteFolder

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 29. Exceptions pour deleteFolder

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le dossier spécifié n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
IllegalParameterException	La ressource spécifiée à supprimer n'est pas un dossier.

Exemple

L'exemple suivant permet de supprimer le dossier nommé *Drafts* du référentiel. Si un problème survient lors de la suppression du dossier, un message d'exception est envoyé à la console.

```
from pes.util.PESEExceptions import *
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
try:
    bSuccess = pesImpl.deleteFolder(source="/Demo/Drafts")
except ResourceNotFoundException as rfe:
    print ("Specified folder does not exist.")
except InsufficientParameterException as ipe:
    print ("No folder specified.")
except IllegalParameterException as ipe:
    print ("Item to be deleted is not a folder.")
```

Méthode downloadFile

Permet de télécharger une version spécifique d'un fichier depuis le répertoire vers le système de fichiers local.

```
downloadFile(source,target,version,label)
```

Tableau 30. Paramètres d'entrée de downloadFile

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet au référentiel du fichier à télécharger	"/Temp Folder/Temp.txt"
cible	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet (dans le système de fichiers local) du dossier vers lequel télécharger le fichier	"C:\Temp"
Version	Facultatif. La version ou le libellé peut être indiqué.	Chaîne	Version spécifique du fichier à télécharger	"0:2006-08-25 21:15:49.453"
LABEL	Facultatif. La version ou le libellé peut être indiqué.	Chaîne	Version spécifique avec libellé du fichier à télécharger	"Version 2"

Tableau 31. Valeur de retour pour `downloadFile`

Type	Description
Resource	Conteneur fournissant des informations sur un objet de référentiel. Pour plus d'informations, voir «Classe Resource», à la page 60.

Tableau 32. Exceptions pour `downloadFile`

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant télécharge une version avec libellé *Production* du fichier *MyReport.rptdesign* dans le répertoire *Partagé* sur le système de fichiers local.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
resource = pesImpl.downloadFile(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign",
target="c:/Demo/Shared",label="Production")
```

Méthode `exportResource`

Permet d'exporter le dossier du référentiel spécifié dans un fichier d'exportation `*.pes` indiqué sur le système de fichiers local.

```
exportResource(source,target)
```

Tableau 33. Paramètres d'entrée d'`exportResource`

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet au référentiel ou URI d'objet du dossier à exporter	/Temp Folder ou 0a58c3670016a78 60000010dcee0eaa28219
cible	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet (dans le système de fichiers local) et nom de fichier vers lequel exporter le dossier	C:\Temp\backup.pes

Tableau 34. Valeur de retour pour `exportResource`

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 35. Exceptions pour `exportResource`

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Tableau 35. Exceptions pour exportResource (suite)

Type	Description
IllegalParameterException	La cible spécifiée est un dossier. La cible doit être un fichier *.pes.

Exemple

L'exemple suivant exporte le contenu du dossier *Drafts* dans un fichier d'exportation du dossier *backups* du système de fichiers local.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.exportResource(source="/Projects",target="C:\\Demo\\drafts.pes")
```

Méthode getAccessControllist

Permet de récupérer la liste de contrôle d'accès de sécurité (ACL) pour un fichier ou un dossier spécifié du référentiel.

```
getAccessControllist(source,submittedHierarchy)
```

Tableau 36. Paramètres d'entrée de getAccessControllist

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	"/Temp Folder/ Temp.txt" ou "0a58c3670016a78600 00010dcee0eaa28219"
submittedHierarchy	Facultatif	Booléen	Indique si le fichier ou le dossier figure dans le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Tableau 37. Valeur de retour pour getAccessControllist

Type	Description
Dictionary	Un dictionnaire est affiché contenant les noms d'utilisateur et l'autorisation associée. Par exemple : <pre>{ "admin": "MODIFY_ACL", "Joe": "DELETE" }</pre>

Tableau 38. Exceptions pour getAccessControllist

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant imprime l'ACL pour le fichier *MyReport.rptdesign*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
aclDic = pesImpl.getAccessControllist(source = "/Projects/MyReport.rptdesign")
print (aclDic)
```

Méthode getAllVersions

Permet de récupérer une liste de toutes les versions d'un fichier dans le référentiel.

```
getAllVersions(source, submittedHierarchy)
```

Tableau 39. Paramètres d'entrée de *getAllVersions*

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier dans le référentiel	"/Temp Folder/Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000010dcee0eaa28219"
submittedHierarchy	Facultatif	Booléen	Indique si le fichier figure dans le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Tableau 40. Valeur de retour pour *getAllVersions*

Type	Description
List	Liste des objets de ressource. Voir « Classe Resource », à la page 60.

Tableau 41. Exceptions pour *getAllVersions*

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
IllegalParameterException	La source spécifiée est un dossier.

Exemple

Cet exemple permet de récupérer des informations relatives à toutes les versions du fichier *MyReport.rptdesign*, en imprimant l'auteur, le repère de version et les libellés de version pour chacune d'elles.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
resourceList = pesImpl.getAllVersions(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign")
for resource in resourceList:
    print(resource['Resource']['Author']['value'])
    print(resource['Resource']['Version']['marker'])
    print(resource['Resource']['Version']['label'])
```

Méthode getChildren

Permet de récupérer une liste de tous les fichiers et dossiers à l'intérieur d'un dossier spécifié du référentiel

```
getChildren(source,submittedHierarchy)
```

Tableau 42. Paramètres d'entrée de getChildren

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du dossier dans le référentiel	"/Temp Folder" ou "0a58c3670016a7860000010dcee0eaa28219"
submittedHierarchy	Facultatif	Booléen	Indique si le dossier figure dans le dossier Travaux soumis	True ou False

Tableau 43. Valeur de retour pour getChildren

Type	Description
List	Liste des objets de ressource. Voir «Classe Resource», à la page 60.

Tableau 44. Exceptions pour getChildren

Type	Description
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
ResourceNotFoundException	Le dossier n'existe pas.

Exemple

L'exemple suivant permet d'extraire le contenu du dossier */Demo/Drafts*, en imprimant le titre, l'auteur et l'identificateur de ressources pour chacun d'entre eux.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
resourceList = pesImpl.getChildren(source="/Demo/Drafts")
for resource in resourceList:
    print(resource['Resource']['Author']['value'])
    print(resource['Resource']['Version']['marker'])
    print(resource['Resource']['Version']['label'])
```

Méthode getCustomPropertyValue

Permet de récupérer les valeurs valides acceptées par une propriété personnalisée indiquée.

```
getCustomPropertyValue(propertyName)
```


Tableau 45. Paramètres d'entrée de `getCustomPropertyValue`

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<code>propertyName</code>	Obligatoire	Chaîne	Nom de la propriété personnalisée	"FreeForm"

Tableau 46. Valeur de retour pour `getCustomPropertyValue`

Type	Description
List	Permet de renvoyer une liste des valeurs valides que la propriété personnalisée accepte. Si la propriété nécessite une sélection (par exemple, sélection unique ou multisélection), la liste contient toutes les valeurs valides pour la sélection. Si c'est une propriété de forme libre, la liste contient le type de données que la propriété accepte (par exemple, String, Date ou Number).

Tableau 47. Exceptions pour `getCustomPropertyValue`

Type	Description
<code>ResourceNotFoundException</code>	La propriété spécifiée n'existe pas.
<code>InsufficientParameterException</code>	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant a accès aux valeurs de la propriété personnalisée *Language*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES]KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
langList = pesImpl.getCustomPropertyValue(propertyName = "Language")
print (langList)
```

Méthode `getMetadata`

Permet de récupérer les attributs des métadonnées d'un fichier ou d'un dossier dans le référentiel, notamment des propriétés personnalisées et des informations sur les rubriques.

```
getMetadata(source, version, label, submittedHierarchy)
```

Tableau 48. Paramètres d'entrée de `getMetadata`

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<code>Source</code>	Requis	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	"/Temp Folder/ Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860 0 00010dcee0eaa28219 "

Tableau 48. Paramètres d'entrée de *getMetadata* (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>Version</i>	Facultatif. La version ou le libellé peut être indiqué.	Chaîne	Version spécifique du fichier ou du dossier	"0:2006-08-25 21:15:49.453"
<i>LABEL</i>	Facultatif. La version ou le libellé peut être indiqué.	Chaîne	Version spécifique avec libellé du fichier ou du dossier	"Version 1"
<i>submittedHierarchy</i>	Facultatif	Booléen	Indique si le fichier figure dans le dossier <i>Travaux soumis</i>	True ou False

Tableau 49. Valeur de retour pour *getMetadata*

Type	Description
Resource	Conteneur d'informations concernant un objet du référentiel. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Classe Resource», à la page 60

Tableau 50. Exceptions pour *getMetadata*

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier ou le dossier source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant permet d'accéder à l'identificateur de ressources pour le dossier */Demo/Drafts*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
resource = pesImpl.getMetadata(source="/Demo/Drafts")
resourceid = resource['ResourceID']['value']
```

Méthode *importResource*

Permet d'importer un fichier d'exportation *.pes existant depuis le système de fichiers local vers le référentiel.

```
importResource(source, target, resourceType, resourceConflict, invalidVersionConflict,
resourceDef, labelFrom, lockResolution, exclude)
```

Tableau 51. Paramètres d'entrée de *importResource*

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>Source</i>	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet (dans le système de fichiers local) du fichier à importer	"C:\Temp\New.pes"

Tableau 51. Paramètres d'entrée d'importResource (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
cible	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet au référentiel ou URI d'objet du dossier dans lequel réaliser l'importation	"/Temp Folder" ou "0a58c3670016a786000010dcee0eaa28219"
type_ressource	Facultatif	Chaîne	<p>Type de contenu à importer. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ContentRepository pour des objets de contenu tels que des fichiers et des dossiers • ResourceDef pour des définitions de ressources • Credential pour des données d'identification de l'utilisateur • DataSource pour des définitions de source de données • MessageDomain pour des domaines de message • ServerCluster pour des définitions de cluster de serveurs • Server pour des définitions de serveur • PromotionPolicy pour des politiques de promotion <p>Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut ContentRepository est utilisée.</p>	

Tableau 51. Paramètres d'entrée d'importResource (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>conflict_ressources</i>	Facultatif	Chaîne	<p>Indique comment résoudre les conflits d'ID ou de nom en double. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • keepTarget. L'élément cible est conservé. L'élément source avec le doublon d'ID, qui est contenu dans le fichier .pes, sera ignoré. • addNewVersion. Cette option est généralement utilisée pour résoudre des conflits d'ID ou de nom. Si un conflit d'ID en double se produit entre l'objet source et l'objet cible, une nouvelle version de l'objet sera créée dans l'emplacement cible. Si un conflit de dénomination se produit, l'objet importé sera renommé dans l'emplacement cible. Généralement, les objets renommés sont complétés par _1, _2, etc. Dans le cas où deux versions d'un objet ont le même label, le système conserve l'un d'eux et supprime le doublon vu que deux versions du même élément ne peuvent pas porter le même label. Le libellé conservé dépend du paramètre labelFrom. <p>Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut keepTarget est utilisée.</p>	
<i>label_de</i>	Facultatif	Chaîne	<p>Label à utiliser si deux versions d'un objet ont le même label. La label de l'autre version est supprimé. Indiquez source ou target. Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut source est utilisée.</p>	

Tableau 51. Paramètres d'entrée d'importResource (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>résolution_verrou</i>	Facultatif	Chaîne	<p>Définit comment procéder si des ressources verrouillées sont rencontrées. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • continue. Poursuit l'importation, en omettant les ressources verrouillées. • abort. Met fin au processus d'importation si des ressources verrouillées sont détectées. Si des conflits sont rencontrés en raison de verrouillage d'objets, le processus d'importation est arrêté, et échoue. <p>Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut abort est utilisée.</p>	
<i>conflit_de_version_non_valide</i>	Facultatif	Chaîne	<p>Définit comment procéder si une version non valide est rencontrée au cours du processus d'importation. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • import. La version non valide sera importée. • discard. La version non valide sera supprimée. <p>Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut import est utilisée.</p>	

Tableau 51. Paramètres d'entrée d'importResource (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
définition_ressource	Facultatif	Chaîne	<p>Définit le comportement du traitement pour les définitions de ressources. Spécifiez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • recommended. Une définition de ressource est importée uniquement si son identifiant ou son nom n'entre pas en conflit avec une définition cible. En cas de conflit, les définitions de ressources ne sont pas importées. • include. Toutes les définitions de ressources du fichier d'importation sont importées. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs types de définition de ressource à exclure de l'importation en cochant la case correspondante. • exclude. Aucune définition de ressource n'est importée des fichiers d'importation. Il se peut que les objets importés doivent être modifiés de sorte à référencer des définitions de ressources disponibles. <p>Si ce paramètre n'est pas spécifié, la valeur par défaut recommended est utilisée.</p>	

Tableau 51. Paramètres d'entrée d'importResource (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
exclusion	Facultatif	Chaîne	<p>Définit quels types de ressources sont exclus lors de l'importation. Plusieurs valeurs peuvent être combinées dans un ordre quelconque via une liste séparée par des points-virgules. Spécifiez une ou plusieurs des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • credential exclut les données d'identification de l'utilisateur • customproperty exclut les propriétés personnalisées des objets ressource • datasource exclut les définitions de sources de données • messagedomain exclut les domaines de message • notification exclut les définitions de notifications • servercluster exclut les définitions de cluster de serveurs • server exclut les définitions de serveurs • topic exclut les définitions de rubriques <p>Si ce paramètre n'est pas spécifié, tous les types sont inclus dans l'importation.</p>	

Tableau 52. Valeur de retour pour importResource

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 53. Exceptions pour importResource

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant importe le contenu du fichier d'exportation drafts.pes dans le dossier /Demo/Drafts de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
```

```
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.importResource(source="C:\\Demo\\drafts.pes", target="/Demo/Drafts")
```

Méthode moveResource

Permet de déplacer un fichier ou un dossier vers un autre dossier du référentiel. Un fichier source spécifié peut-être renommé lorsqu'il est déplacé, le type et l'existence de la cible déterminant le nom final.

Le tableau suivant décrit le comportement de la fonctionnalité de changement de nom lors du déplacement d'un fichier :

Tableau 54. Changement de nom d'un fichier		
Type de cible	Le dossier cible existe	Le dossier cible n'existe pas
dossier	Le fichier source devient un enfant du dossier cible.	Le fichier source est déplacé dans un dossier parent de la cible spécifiée et est renommé avec le nom du dossier cible.
fichier	Le fichier source est déplacé dans le dossier qui contient le fichier cible et est renommé avec le nom de la cible.	Erreur trouvée.

Par exemple, si la source est le fichier */Temp Folder/Temp.txt* et que la cible spécifiée est le dossier */Demo Folder*, les résultats suivants peuvent survenir :

- Si le dossier *Demo Folder* existe, *Temp.txt* est déplacé vers *Demo Folder*.
- Si le dossier *Demo Folder* n'existe pas, *Temp.txt* est déplacé vers */* et renommé en *Demo Folder*.

Ou, si la source est */Temp Folder/Temp.txt* et que la cible spécifiée est le fichier */Demo Folder/Abc.dat*, les résultats suivants peuvent survenir :

- Si le dossier *Demo Folder* existe, *Temp.txt* est déplacé vers *Demo Folder* et renommé en *Abc.dat*.
- Si le dossier *Demo Folder* n'existe pas, un message d'erreur est affiché.

```
moveResource(source, target)
```

Tableau 55. Paramètres d'entrée de moveResource				
Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	/Temp Folder/ Temp.txt ou 0a58c3670016a78600 00010dcee0eaa28219
cible	Obligatoire	Chaîne	Le chemin d'accès complet ou l'URI du dossier vers lequel déplacer le fichier. Un nouveau nom de fichier peut être également fourni pour renommer le fichier ou le dossier indiqué lorsqu'il est déplacé.	/New Folder ou /New Folder/abc.dat

Tableau 56. Valeur de retour pour moveResource

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 57. Exceptions pour moveResource

Type	Description
ResourceNotFoundException	La source spécifiée n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant déplace le fichier MyReport.rptdesign du dossier /Demo/Drafts vers le dossier /Approved.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES]KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.moveResource(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign",target="/Approved")
print (bSuccess)
```

Méthode removeLabel

Permet de supprimer un libellé d'un fichier dans le référentiel.

```
removeLabel(source,label)
```

Tableau 58. Paramètres d'entrée de removeLabel

Zone	Utiliser	Type	Exemple de valeur	Description
Source	Obligatoire	Chaîne	"/Temp Folder/Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000 010dcee0eaa28219"	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier dans le référentiel
LABEL	Obligatoire	Chaîne	"Version 1"	Nom de libellé à supprimer

Tableau 59. Valeur de retour pour removeLabel

Type	Description
String	URI du fichier mis à jour

Tableau 60. Exceptions pour removeLabel

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant permet de supprimer le libellé *Draft* du fichier *MyReport.rptdesign*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
uri = pesImpl.removeLabel(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign", label="Draft")
```

Méthode removeSecurity

```
removeSecurity(source,principal,provider,cascade)
```

Permet de supprimer la liste de contrôle d'accès de sécurité (ACL) d'un fichier ou d'un dossier spécifié du référentiel.

Tableau 61. Paramètres d'entrée de removeSecurity				
Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	"/Temp Folder/ Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000 010dcee0eaa28219"
principal	Obligatoire	Chaîne	Utilisateur (<i>admin</i> , par exemple) à supprimer du fichier ou du dossier indiqué	admin
provider	Facultatif	Chaîne	Fournisseur de sécurité (par exemple, <i>Natif</i>) à utiliser pour obtenir des informations sur les utilisateurs. Les valeurs suivantes sont valides : <ul style="list-style-type: none">• Native pour le fournisseur de sécurité local inhérent au système. Il s'agit du fournisseur par défaut.• AD_<name> pour Active Directory, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système• ADL_<name> for Active Directory avec remplacement local, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système• ldap_<name> pour OpenLDAP, où <name> correspond au nom du fournisseur de sécurité dans le système	Native

Tableau 61. Paramètres d'entrée de removeSecurity (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>cascade</i>	Facultatif	Booléen	Propage les paramètres de sécurité à tous les fichiers et sous-dossiers du dossier indiqué	True ou False

Tableau 62. Valeur de retour pour removeSecurity

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Tableau 63. Exceptions pour removeSecurity

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
IllegalParameterException	Le nom de l'utilisateur ou du fournisseur de sécurité indiqué est incorrect.

Exemple

L'exemple suivant permet de supprimer l'ACL (liste de contrôle d'accès) pour un principal à partir du fichier *MyReport.rptdesign*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ=]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
bSuccess = pesImpl.removeSecurity(source="/Projects/MyReport.rptdesign",principal="icrod")
```

Méthode search

Permet de rechercher des fichiers dans le référentiel en renvoyant une liste des versions de fichiers dont le contenu des métadonnées correspond aux critères de recherche.

```
search(criteria)
```

Tableau 64. Paramètres d'entrée de search

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<i>criteria</i>	Obligatoire	Chaîne	Valeur permettant de rechercher les métadonnées de fichiers	"Age"

Tableau 65. Valeur de retour pour search

Type	Description
PageResult	La structure de chaque ligne correspond à une correspondance de la recherche. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Classe PageResult», à la page 61.

Tableau 66. Exceptions pour search	
Type	Description
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

Les exemples suivants permettent de rechercher les versions des fichiers comportant le texte *Quarterly* dans les champs de métadonnées.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
sResults = pesImpl.search(criteria="Quarterly")
sRows = sResults.getRows()
for sRow in sRows:
    print("Author: ", sRow.getAuthor())
    print("Title: ", sRow.getTitle())
    for child in sRow.getChildRow():
        print("Version: ", child.getVersionMarker())
        print("Label: ", child.getVersionLabel())
        print("Keywords:", child.getKeyword())
        print("URI:", child.getUri())
```

Méthode setLabel

Permet d'appliquer un libellé à une version d'un fichier dans le référentiel. Si le fichier comporte déjà un libellé, celui d'origine est remplacé par le nouveau.

```
setLabel(source,version, label)
```

Tableau 67. Paramètres d'entrée de setLabel				
Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier dans le référentiel	"/Temp Folder/Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000010dcee0eaa28219"
Version	Obligatoire	Chaîne	La version spécifique du fichier	"0:2006-08-25 21:15:49.453"
LABEL	Obligatoire	Chaîne	Libellé à appliquer au fichier	"Version 1"

Tableau 68. Valeur de retour pour setLabel	
Type	Description
String	URI du fichier mis à jour

Tableau 69. Exceptions pour setLabel	
Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier ou la version source n'existe pas.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

L'exemple suivant permet d'affecter le libellé *Beta* à la seconde version du fichier *MyReport.rptdesign*. La méthode `getVersionMarker` pour un objet `Resource` renvoie le repère de la version que vous souhaitez étiqueter.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
betaVersion = pesImpl.getAllVersions(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign")[1]['Resource']['Version']['marker']
print("Marker for the beta version is:", betaVersion)
uri = pesImpl.setLabel(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign", version=betaVersion,label="Beta")
```

Méthode setMetadata

Permet d'appliquer les propriétés de métadonnées aux fichiers et aux dossiers dans le référentiel.

Le tableau suivant indique les propriétés de métadonnées et précise si ces dernières peuvent être appliquées aux fichiers et aux dossiers.

Tableau 70. Propriétés des objets du référentiel	
Propriété de métadonnées	Type de ressource
Auteur	Fichier
Description	Fichier ou dossier
Titre	Fichier ou dossier
Date d'expiration	Fichier ou dossier
Mot clé	Fichier
Rubriques	Fichier
Métadonnées personnalisées	Fichier ou dossier

```
setMetadata(source,version,label,props)
```

Tableau 71. Paramètres d'entrée de setMetadata				
Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet ou URI de l'objet du fichier ou du dossier dans le référentiel.	"/Temp Folder/Temp.txt" ou "0a58c3670016a7860000010dcee0eaa28219"
Version	Facultatif. La version ou le libellé peut être indiqué.	Chaîne	La version spécifique du fichier à télécharger	"0:2006-08-25 21:15:49.453"

Tableau 71. Paramètres d'entrée de setMetadata (suite)

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
LABEL	Facultatif. La version ou le libellé peut être indiqué.	Chaîne	Libellé de la version spécifique	"Label 1"
props	Obligatoire	Dictionnaire	Contient toutes les métadonnées à définir, dans le dictionnaire avec les noms de métadonnées comme clés. Comme illustré dans la colonne Exemple de valeur, elle utilise la liste comme valeur provenant de topic et Dictionary comme customProperty. Pour le reste des métadonnées, il utilise une chaîne.	<pre>{ 'author': 'admin', 'title': 'newTitle', 'description': 'desc', 'topic': [a,b], 'customProperty': { 'language': 'hindi english', 'FreeForm': 'abcd' } }</pre>

Tableau 72. Valeur de retour pour setMetadata

Type	Description
String	URI du fichier ou du dossier pour lequel les métadonnées ont été définies

Tableau 73. Exceptions pour setMetadata

Type	Description
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.
ResourceNotFoundException	Le fichier ou le dossier source n'existe pas.

Exemple

L'exemple suivant permet d'affecter le mot-clé *Quarterly* à la version *Production* du fichier *MyReport.rptdesign*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[{AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
  appserver_type = "websphere")
pDict = {'keyword': 'Quarterly'}
uri = pesImpl.setMetadata(source="/Demo/Drafts/MyReport.rptdesign", version=prodVersion, props=pDict)
print(uri)
```

Méthode uploadFile

Permet d'enregistrer un fichier dans le référentiel depuis le système de fichiers local, avec l'option de création d'une nouvelle version du fichier si celle-ci existe déjà.

```
uploadFile(source, target, versionFlag)
```

Tableau 74. Paramètres d'entrée d'uploadFile

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet (dans le système de fichiers local) du fichier à transférer	"C:\Temp\Temp.txt"
cible	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet du dossier de destination dans le référentiel où le fichier doit être transféré	"/Temp Folder"
versionFlag	Facultatif	Booléen	Si le fichier indiqué existe déjà, une nouvelle version du fichier est créée	True ou False

Tableau 75. Valeur de retour pour uploadFile

Type	Description
String	URI du fichier transféré

Tableau 76. Exceptions pour uploadFile

Type	Description
ResourceNotFoundException	Le fichier source ou le dossier cible n'existe pas.
ResourceAlreadyExistsException	Un fichier ou un dossier avec le même nom que le fichier source existe dans le dossier cible et le paramètre versionFlag n'est pas spécifié.
InsufficientParameterException	Les paramètres requis ne sont pas indiqués.

Exemple

Cet exemple permet de transférer le fichier *MyReport.rptdesign* dans le dossier */Demo/Drafts* du référentiel. Si le fichier indiqué existe déjà, une nouvelle version du fichier est transférée à l'aide du paramètre *versionFlag*.

```
from pes.util.PESExceptions import *
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
try:
    uri = pesImpl.uploadFile(source="C:\Demo\MyReport.rptdesign",target="/Demo/Drafts")
    print("URI for the uploaded file is: ", uri)
except ResourceAlreadyExistsException as rae:
    uri = pesImpl.uploadFile(source="C:\Demo\MyReport.rptdesign",target="/Demo/Drafts",versionFlag=True)
    print("URI for the uploaded file is: ", uri)
```

Classes wrapper

L'API PESImpl comprend des classes servant de wrappers pour des objets renvoyés des services Web appelés par les méthodes de référentiel de contenu. Ces classes wrapper fournissent une interface pour l'affichage des informations renvoyées par les méthodes.

Classe Resource

La classe `Resource` sert de wrapper simplifié au l'objet de référentiel `ResourceSpecifier.Resource`, permettant d'accéder aux informations propres à l'objet.

Outre les métadonnées standard associées aux objets du référentiel, cette classe comprend toutes les informations de métadonnées personnalisées définies pour des objets du référentiel. [Tableau 77](#), à la page 60 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `Resource`.

Tableau 77. Méthodes pour la classe Resource	
Nom de la méthode	Description
<code>getAccessControlList</code>	Permet de renvoyer un dictionnaire des autorisations de sécurité d'un objet. Contient le nom de l'utilisateur comme clé et seule l'autorisation la plus haute accordée à l'utilisateur. Par exemple : Si l'utilisateur <i>Joe</i> possède l'autorisation de <i>suppression</i> pour la ressource <i>X</i> , alors <code>getAccessControlList</code> de l'objet resource représentant <i>X</i> renvoie <code>{ 'Joe' : 'DELETE' }</code> et non les trois autorisations (lecture, écriture, suppression) de l'appel de service Web.
<code>getOwner</code>	Renvoie le nom du propriétaire de l'objet sous forme de chaîne
<code>getAuthor</code>	Renvoie le nom de l'auteur de l'objet sous forme de chaîne
<code>getContentSize</code>	Renvoie la taille de l'objet
<code>getCreatedBy</code>	Renvoie le nom de l'utilisateur qui a créé l'objet sous forme de chaîne
<code>getCreationDate</code>	Renvoie la date de création de l'objet sous forme d'objet datetime
<code>getDescription</code>	Renvoie la description de l'objet sous forme de liste
<code>getDescriptionLanguage</code>	Renvoie la langue de l'objet sous forme de liste
<code>getExpirationDate</code>	Renvoie la date d'expiration de l'objet sous forme d'objet datetime
<code>isExpired</code>	Indique si l'objet spécifié a expiré ou non
<code>getMIMEType</code>	Renvoie le type MIME de l'objet sous forme de chaîne
<code>getModificationDate</code>	Renvoie la date de dernière modification de l'objet sous forme d'objet datetime
<code>getObjectCreationDate</code>	Renvoie la date de création de l'objet sous forme d'objet datetime
<code>getObjectLastModifiedBy</code>	Renvoie l'utilisateur qui a modifié pour la dernière fois l'objet sous forme de chaîne
<code>getObjectLastModifiedDate</code>	Renvoie la date de dernière modification de l'objet sous forme d'objet datetime
<code>getResourceID</code>	Renvoie l'identificateur de ressources de l'objet sous forme de chaîne
<code>getResourcePath</code>	Renvoie le chemin d'accès de l'objet spécifié sous forme de chaîne
<code>getTitle</code>	Renvoie le titre de l'objet sous forme de chaîne

Tableau 77. Méthodes pour la classe Resource (suite)

Nom de la méthode	Description
getTopicList	Renvoie la liste de rubriques pour l'objet
getVersionMarker	Renvoie la version de l'objet sous forme de chaîne.
getVersionLabel	Renvoie le libellé de l'objet sous forme de chaîne
getCustomMetadata	Renvoie des propriétés personnalisées associées à l'objet sous forme de dictionnaire
getKeywordList	Renvoie une liste de mots-clés associés à l'objet

Classe IdentificationSpecifieur

Cette classe se comporte comme un wrapper simplifié pour l'objet référentiel IdentificationSpecifieur, permettant d'accéder aux données propres à l'identification de l'objet.

Tableau 78, à la page 61 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe IdentificationSpecifieur.

Tableau 78. Méthodes pour la classe IdentificationSpecifieur

Nom de la méthode	Description
getIdentifieur	Renvoie la valeur de l'identificateur d'un objet sous forme de chaîne
getVersionMarker	Renvoie la version d'un l'objet sous forme de chaîne
getVersionLabel	Renvoie le libellé appliqué à un objet sous forme de chaîne

Classe PageResult

Cette classe PageResult sert de conteneur pour les résultats de la recherche. Une occurrence individuelle dans les résultats correspond à une ligne dans l'objet PageResult.

Par exemple, une recherche qui renvoie quatre ressources fournit un objet PageResult contenant quatre lignes. Le Tableau 79, à la page 61 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe PageResult.

Tableau 79. Méthodes pour la classe PageResult

Nom de la méthode	Description
getRows	Renvoie une liste d'objets SearchRow. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Classe SearchRow», à la page 61.

Classe SearchRow

La classe SearchRow sert de conteneur pour les informations au niveau objet relatives à un résultat de recherche individuelle. Vous pouvez accéder aux métadonnées relatives à un objet à l'aide des méthodes de cette classe.

Tableau 80, à la page 61 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe SearchRow.

Tableau 80. Méthodes pour la classe SearchRow

Nom de la méthode	Description
getTitle	Renvoie le nom du fichier ou du dossier
getAuthor	Renvoie l'auteur du fichier ou du dossier
getMIMEType	Renvoie le type MIME du fichier

Tableau 80. Méthodes pour la classe SearchRow (suite)

Nom de la méthode	Description
getObjectLastModifiedBy	Renvoie l'utilisateur qui a modifié pour la dernière fois le fichier ou le dossier
getModified	Renvoie la date et heure de la dernière modification du fichier ou du dossier
getFolderPath	Renvoie l'emplacement du fichier ou du dossier
getFolder	Renvoie le nom du dossier parent du fichier ou du dossier
getParentURI	Renvoie l'URI de l'objet du parent
getTopic	Renvoie les rubriques associées au fichier ou au dossier
getChildRow	Renvoie la liste des objets SearchChildRow (pour plus d'informations, consultez la section suivante)

Pour accéder aux informations au niveau version d'un objet, utilisez la méthode `getChildRow` pour renvoyer les lignes enfants correspondants aux versions de l'objet.

Classe SearchChildRow

La classe `SearchChildRow` sert de conteneur pour les informations au niveau de la version, relatives à un résultat de recherche individuelle. Vous pouvez accéder aux métadonnées relatives à la version d'un objet à l'aide des méthodes de cette classe.

Tableau 81, à la page 62 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `SearchChildRow`.

Tableau 81. Méthodes pour la classe SearchChildRow

Nom de la méthode	Description
getExpirationDate	Renvoie la date d'expiration du fichier ou du dossier
getKeyword	Renvoie les mots clés associés à la version du fichier ou à la version du dossier
getVersionLabel	Renvoie le libellé de version du fichier ou du dossier
getDescription	Renvoie la description du fichier ou du dossier
getLanguage	Renvoie la langue
getVersionCreationDate	Renvoie la date et heure de création du fichier ou du dossier
getVersionMarker	Renvoie le repère de version du fichier ou du dossier
getUri	Renvoie l'URI de l'objet du fichier ou du dossier

API de gestion des processus

Les scripts de gestion des processus permettent l'utilisation des travaux. Cette zone comprend les fonctionnalités suivantes :

- Exécution des travaux
- Extraction de l'historique des travaux
- Extraction des détails du travail

Cette section décrit les méthodes PESImpl utilisées pour la manipulation des travaux stockés dans le référentiel. Chaque méthode contient des informations détaillées sur la syntaxe, un exemple et les messages attendus.

Méthodes

Les sections suivantes répertorient toutes les méthodes de scripts de gestion des processus prises en charge pour IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Remarque: Pour toutes les méthodes décrites dans ce guide qui nécessitent un chemin d'accès aux fichiers ou aux dossiers dans le référentiel, vous pouvez utiliser soit le chemin d'accès, soit l'URI de l'objet. L'URI de l'objet peut être obtenu en affichant les propriétés de l'objet dans IBM SPSS Deployment Manager.

Méthode cancelJob

Permet d'annuler un travail en cours.

```
cancelJob(executionId)
```

Tableau 82. Paramètres d'entrée de cancelJob

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
executionId	Obligatoire	Chaîne	ID d'exécution du travail	0a58c33d002ce9080000010e0ccf7b01800e

Tableau 83. Valeur de retour pour cancelJob

Type	Description
Boolean	Renvoie un message de succès lors de l'annulation du travail

Exemple

Cet exemple présente l'arrêt de l'exécution du travail *Reports*.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
execId = pesImpl.executeJob(source='/Demo/Jobs/Reports', notification = True, asynchronous=True)
print("Execution ID: ", execId)
status = pesImpl.cancelJob(execId)
print("Successful cancellation: ", status)

status = pesImpl.cancelJob(execId)
print "Successful cancellation: ", status
```

Méthode deleteJobExecutions

Supprime une ou plusieurs exécutions de travaux

```
deleteJobExecutions(executionId)
```

Tableau 84. Paramètres d'entrée de deleteJobExecutions

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
executionId	Obligatoire	Liste	Liste des identificateurs d'exécution de travail	[0a58c33d002ce9080000010e0ccf7b01800e, 0a59c33d002ce9080060010e0cdf7b01802r]

Tableau 85. Valeur de retour pour deleteJobExecutions

Type	Description
Boolean	True (vrai) ou False (faux) selon l'exécution réussie ou non de la méthode.

Exemple

Cet exemple présente la suppression des exécutions du travail *Reports*.

```
from pes.util.PESEExceptions import *
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
executions = pesImpl.getJobExecutionList(source="/Demo/Jobs/Reports")
execRows = executions.getRows()

# Get the execution ID from the execution history
deleteList = []
for exrow in execRows :
    uuid = exrow.getEventObjId()
    deleteList.append(uuid)
    if len(deleteList) != 0:
        print print('Deleting ',len(deleteList) , ' histories')
        pesImpl.deleteJobExecutions(deleteList)
```

Méthode executeJob

Exécute un travail de façon synchrone ou asynchrone selon les paramètres passés. Dans le cas d'une exécution synchrone, la méthode n'effectue aucun renvoi avant la fin du travail. Pour une exécution asynchrone, la méthode effectue un renvoi après le début du travail.

```
executeJob(source,notification,asynchronous)
```

Tableau 86. Paramètres d'entrée de la méthode executeJob

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
Source	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet (dans le système de fichiers local) du fichier à transférer	"C:\Temp\Temp.txt"
notification	Facultatif	Booléen	Indique si le travail est exécuté avec ou sans notifications. La valeur par défaut est False.	True ou False
asynchronous	Facultatif	Booléen	Indique si le travail est exécuté ou non de façon asynchrone. La valeur par défaut est False.	True ou False

Tableau 87. Valeur de retour pour executeJob

Type	Description
String	Identifiant unique de l'exécution du travail. Cet identifiant est utilisé comme référence à l'exécution d'une d'un travail particulier.

Exemple

Cet exemple présente le début de l'exécution du travail *Reports* de manière asynchrone avec les notifications.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
execId = pesImpl.executeJob(source="/Demo/Jobs/Reports", notification = True, asynchronous=True)
print("Execution ID: ",execId)
```

Méthode `getJobExecutionDetails`

Répertorie les détails d'exécution d'un travail spécifique, notamment les étapes et itérations du travail

```
getJobExecutionDetails(executionId, log, target)
```

Tableau 88. Paramètres d'entrée de `getJobExecutionDetails`

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<code>executionId</code>	Obligatoire	Chaîne	ID d'exécution du travail	0a58c33d002ce9080000010e0ccf7b01800e
<code>log</code>	Facultatif	Booléen	Indique si le journal de travail est affiché en ligne	True ou False
<code>cible</code>	Facultatif	Chaîne	Emplacement de stockage (dans le système de fichiers local) des journaux. Uniquement utilisé conjointement avec le paramètre <code>--log</code> .	"c:\logs"

Tableau 89. Valeur de retour pour `getJobExecutionDetails`

Type	Description
<code>jobExecutionDetails</code>	Détails sur l'exécution d'un travail. Pour plus d'informations, voir « Classe jobExecutionDetails », à la page 67.

Exemple

Cet exemple présente la récupération des informations sur les exécutions des étapes du travail dont l'identifiant est `execId`, tout en envoyant les résultats de chaque étape vers la console.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
appserver_type = "websphere")
execDetails = pesImpl.getJobExecutionDetails(executionId=execId)
print("Job ID: ", execDetails.getUUID())
print("Event ID: ", execDetails.getEventUUID())
print("Started: ", execDetails.getStartDateTime())
print("Ended: ", execDetails.getEndDateTime())
for step in execDetails.getJobStepDetails():
    print("Step ID: ", step.getEventUUID())
    print("Step Name: ", step.getEventName())
    print("Started: ", step.getStartDateTime())
    print("Ended: ", step.getEndDateTime())
    print("Success: ", step.getExecutionSuccess())
```

Méthode `getJobExecutionList`

Permet de répertorier les exécutions d'un travail spécifique, dont des travaux en cours et terminés, pour toutes les versions du travail.

```
getJobExecutionList(source)
```

Tableau 90. Paramètres d'entrée de `getJobExecutionList`

Zone	Utiliser	Type	Description	Exemple de valeur
<code>Source</code>	Obligatoire	Chaîne	Chemin d'accès complet du travail dans le référentiel.	"/testJob"

Tableau 91. Valeur de retour pour <code>getJobExecutionList</code>	
Type	Description
PageResult	Conteneur de la liste des exécutions d'un travail. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Classe PageResult », à la page 66.

Exemple

Cet exemple présente la récupération des exécutions du travail *Reports*, tout en envoyant les informations sur chaque exécution vers la console.

```
from pes.api.PESImpl import PESImpl
pesImpl = PESImpl(user = "admin", password = "[AES}KrY+KL10Yo406545tgGsYQ==]", host = "localhost", port = "8080",
  appserver_type = "websphere")
executions = pesImpl.getJobExecutionList(source="/Demo/Jobs/Reports")
execRows = executions.getRows()
if execRows:
    for exrow in execRows:
        print("Job Path: ", exrow.getPath())
        print("Object ID: ", exrow.getObjId())
        print("Event ID: ", exrow.getEventObjId())
        print("Version ", exrow.getVersionMarker())
        print("Started: ", exrow.getEventStartDateTime())
        print("Ended: ", exrow.getEventEndDateTime())
```

Classes wrapper

L'API `PESImpl` comprend des classes servant de wrappers pour des objets renvoyés des services Web appelés par les méthodes de gestion des processus. Ces classes wrapper fournissent une interface pour l'affichage des informations renvoyées par les méthodes.

Classe PageResult

Cette classe `PageResult` sert de conteneur pour les résultats d'exécution du travail, permettant de récupérer les données spécifiques à l'exécution du travail.

Une exécution de travail individuel correspond à une ligne de l'objet `PageResult`. Par exemple, un travail exécuté quatre fois correspond à un objet `PageResult` contenant quatre lignes. [Tableau 92, à la page 66](#) répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `PageResult`.

Tableau 92. Méthodes pour la classe <code>PageResult</code>	
Nom de la méthode	Description
<code>getRows</code>	Renvoie une liste d'objets <code>Row</code> , chacun représentant l'exécution d'un travail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Classe Row », à la page 66.

Classe Row

La classe `Row` sert de conteneur aux informations de niveau de travail, relatives à l'exécution d'un travail. Vous pouvez accéder aux métadonnées relatives à l'exécution d'un travail à l'aide des méthodes de cette classe.

[Tableau 93, à la page 66](#) répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `Row`.

Tableau 93. Méthodes pour la classe <code>Row</code>	
Nom de la méthode	Description
<code>getObjId</code>	Renvoie l'ID d'exécution du travail
<code>getPath</code>	Renvoie le chemin d'accès du travail
<code>getVersionMarker</code>	Renvoie le repère de version du travail exécuté

Tableau 93. Méthodes pour la classe Row (suite)

Nom de la méthode	Description
getVersionLabel	Renvoie le libellé de version du travail exécuté
getEventObjId	Renvoie l'ID d'événement du travail exécuté
getEventState	Renvoie l'état du travail en cours
getEventCompletionCode	Renvoie le code d'achèvement du travail
getEventStartDateTime	Renvoie la date et l'heure de début du travail
getEventEndDateTime	Renvoie la date et l'heure de fin du travail
getQueuedDateTime	Renvoie la date et l'heure de mise en file d'attente du travail

Classe jobExecutionDetails

Cette classe est renvoyée depuis la méthode `getJobExecutionDetails`. Elle stocke les détails de l'exécution d'un travail et inclut une liste d'objets `jobStepExecution` fournissant des informations sur chaque étape du travail.

Tableau 94, à la page 67 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `jobExecutionDetails`.

Tableau 94. Méthodes pour la classe jobExecutionDetails

Nom de la méthode	Description
getJobStepDetails	Renvoie une liste d'objets <code>jobStepExecutionDetails</code> . Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Classe <code>jobStepExecutionDetails</code> », à la page 68.
getArtifactLocation	Renvoie une liste des emplacements d'artefacts du travail
getCompletionCode	Renvoie le code d'achèvement de l'exécution du travail
getEndTime	Renvoie la date et l'heure de fin de l'exécution du travail
getEventName	Renvoie le nom d'événement de l'exécution du travail
getEventUUID	Renvoie l'ID d'événement de l'exécution du travail
getExecutionState	Renvoie l'état de l'exécution du travail
getExecutionSuccess	Renvoie l'état de réussite ou d'échec de l'exécution du travail
getExecutionWarning	Indique s'il y avait ou non des avertissements
getLog	Renvoie le journal (sous forme de chaîne) généré
getNotificationEnabled	Indique si les notifications par email sont activées ou non
getQueuedDateTime	Renvoie la date et l'heure de mise en file d'attente de l'exécution du travail

Tableau 94. Méthodes pour la classe `jobExecutionDetails` (suite)

Nom de la méthode	Description
<code>getStartDateTime</code>	Renvoie la date et l'heure de début de l'exécution du travail
<code>getUserName</code>	Renvoie le nom de l'utilisateur qui a exécuté le travail
<code>getUUID</code>	Renvoie l'ID d'exécution du travail

Classe `jobStepExecutionDetails`

Cette classe stocke les détails d'exécution d'une étape de travail ainsi qu'une liste des objets `jobStepChildExecutionDetails`. Cette classe contient l'objet `ExecutionDetails`, auquel il délègue tous ses appels de méthodes.

Tableau 95, à la page 68 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `jobStepExecutionDetails`.

Tableau 95. Méthodes pour la classe `jobStepExecutionDetails`

Nom de la méthode	Description
<code>getJobStepChldExecutionList</code>	Renvoie une liste d'objets <code>jobStepChildExecutionDetails</code> . Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique «Classe <code>jobStepChildExecutionDetails</code> », à la page 69.
<code>getArtifactLocation</code>	Renvoie une liste des emplacements d'artefacts de l'étape du travail
<code>getCompletionCode</code>	Renvoie le code d'achèvement de l'étape du travail
<code>getEndTime</code>	Renvoie la date et l'heure de fin de l'étape du travail
<code>getEventName</code>	Renvoie le nom d'événement de l'étape du travail
<code>getEventUUID</code>	Renvoie l'ID d'événement de l'étape du travail
<code>getExecutionState</code>	Renvoie l'état d'exécution de l'étape du travail
<code>getExecutionSuccess</code>	Renvoie l'état de réussite ou d'échec de l'étape du travail
<code>getExecutionWarning</code>	Indique s'il y avait ou non des avertissements
<code>getLog</code>	Renvoie le journal (sous forme de chaîne) généré
<code>getNotificationEnabled</code>	Indique si les notifications par email sont activées ou non
<code>getQueuedDateTime</code>	Renvoie la date et l'heure de mise en file d'attente de l'étape du travail
<code>getStartDateTime</code>	Renvoie la date et l'heure de début de l'étape du travail
<code>getUserName</code>	Renvoie le nom de l'utilisateur qui a exécuté l'étape du travail
<code>getUUID</code>	Renvoie l'ID d'exécution de l'étape du travail

Classe jobStepChildExecutionDetails

La classe `jobStepChildExecutionDetails` sert de conteneur aux exécutions enfants des étapes de travaux individuelles. Par exemple, une étape de travail de rapport itératif produit une exécution enfant pour chaque itération de l'étape. Vous pouvez accéder aux métadonnées relatives aux exécutions enfants à l'aide des méthodes de cette classe.

Tableau 96, à la page 69 répertorie toutes les méthodes disponibles dans la classe `jobStepChildExecutionDetails`.

Tableau 96. Méthodes pour la classe <code>jobStepChildExecutionDetails</code>	
Nom de la méthode	Description
<code>getArtifactLocation</code>	Renvoie une liste des emplacements d'artefacts des exécutions enfants
<code>getCompletionCode</code>	Renvoie le code d'achèvement de l'exécution enfant
<code>getEndDateTime</code>	Renvoie la date et l'heure de fin de l'exécution enfant
<code>getEventName</code>	Renvoie le nom d'événement de l'exécution enfant
<code>getEventUUID</code>	Renvoie l'ID d'événement de l'exécution enfant
<code>getExecutionState</code>	Renvoie l'état de l'exécution enfant
<code>getExecutionSuccess</code>	Renvoie l'état de réussite ou d'échec de l'exécution enfant
<code>getExecutionWarning</code>	Indique s'il y avait ou non des avertissements
<code>getLog</code>	Renvoie le journal (sous forme de chaîne) généré
<code>getNotificationEnabled</code>	Indique si les notifications par email sont activées
<code>getQueuedDateTime</code>	Renvoie la date et l'heure de mise en file d'attente de l'exécution enfant
<code>getStartDateTime</code>	Renvoie la date et l'heure de début de l'exécution enfant
<code>getUserName</code>	Renvoie le nom de l'utilisateur qui a procédé à l'exécution enfant
<code>getUUID</code>	Renvoie l'ID de l'exécution enfant

Exemples de scripts

Des exemples de scripts illustrant l'utilisation de la classe `PESImpl` sont installés dans le répertoire suivant :

`<installation location>/samples`

Ces scripts peuvent effectuer un grand nombre de travaux, notamment :

- Suppression des éléments arrivés à expiration du référentiel IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository
- Suppression des artefacts soumis arrivés à expiration
- Suppression des historiques de travaux

Vous pouvez appeler ces scripts depuis une étape de travail générale dans IBM SPSS Deployment Manager pour effectuer des tâches de maintenance du référentiel.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Cette documentation peut être proposée par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA*

Pour toute demande au sujet des licences concernant les jeux de caractères codés sur deux octets (DBCS), contactez le service Propriété intellectuelle IBM de votre pays ou adressez vos questions par écrit à :

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT". IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Contrat sur les produits et services IBM, aux Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performances et les exemples de clients ne sont présentés qu'à des fins d'illustration. Les performances réelles peuvent varier en fonction des configurations et des conditions d'exploitation spécifiques.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes ou de sociétés réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la serviceabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Ces exemples de programmes sont fournis "EN L'ETAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation de ces programmes.

Remarques sur les règles de confidentialité

Les produits logiciels IBM, y compris les solutions logicielles sous forme de services, ("Offres logicielles") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation du produit, pour aider à améliorer l'expérience de l'utilisateur final, pour adapter les interactions avec l'utilisateur final ou à d'autres fins. Dans la plupart des cas, les offres logicielles ne collectent pas d'informations personnelles. Certaines Offres Logicielles vous permettent cependant de le faire. Si cette offre logicielle utilise des cookies pour collecter des informations identifiant la personne, les informations collectées par les cookies sont stipulées ci-après.

Cette offre logicielle n'utilise pas de cookies ou autres technologies pour collecter des informations personnelles.

Si les configurations déployées pour cette Offre logicielle vous permettent, en tant que client, de collecter des informations identifiant la personne auprès d'utilisateurs finaux via des cookies et d'autres technologies, vous êtes tenu de rechercher l'avis juridique vous concernant sur les lois applicables à ce type de collecte de données, y compris les exigences de mentions légales et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, notamment de cookies, à ces fins, reportez-vous aux Points principaux de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet (<http://www.ibm.com/privacy>) et à la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet sur le site <http://www.ibm.com/privacy/details>, ainsi qu'aux sections intitulées "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" et "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" sur le site <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy> (en anglais).

Marques commerciales

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corporation enregistré dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium et Pentium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés.

