



IBM Security zSecure Admin and Audit for RACF

行コマンドおよび基本コマンドの要約

SC43-2894-04

2019年9月

本書は IBM Security zSecure™ Admin and Audit for RACF™ のバージョン 2 リリース 4 に適用されます。
(製品番号 5655-N16 および 5655-N17) のバージョン 2 リリース 3 モディフィケーション 1、および新しい版で明記されていない限り、
以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

© Copyright IBM Corporation 2019

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

zSecure ユーザー・インターフェースで使用できる、レコード・レベルの行コマンド

標準行コマンド

- I** 使用可能な行コマンドの表示
- C** プロファイルまたはエントリーのコピー
- S** 詳細の表示
- X、XX** FORALL 処理から除外
- Z、ZZ** FORALL 処理用に選択

ユーザー・プロファイル表示

- A** 許可および接続数
- AC** アクセス権限検査
- CO** 接続の追加
- D、DD** 削除
- E** イベント、SMF レポート
- L** LISTUSER コマンドの生成
- M** 移動
- MI** セグメント内の ID の管理
- ML** ログオンの管理
- MR** CKGRACF 権限要件の管理
- MS** CKGRACF 再開スケジュールの管理
- MT** TSO 情報の管理
- MU** ユーザー・データの管理
- P** 基本セグメントの場合: パスワードの変更および再開。アプリケーション・セグメントの場合: ユーザー・プロファイルの表示
- PE** 許可の追加または削除
- R、RR** 再作成
- SE** アプリケーション・セグメントの表示
- SR** 関連プロファイルの表示
- TR** ユーザーに与えられた信頼
- 34** データ・セット・リスト・ユーティリティ

グループ・プロファイル表示

- A** グループ許可
- AC** アクセス権限検査
- CO** 接続の追加

- D、DD** 削除
- E** イベント、SMF レポート
- L** LISTGRP コマンドの生成
- MI** INSTDATA および APPLDATA の管理
- MR** CKGRACF 権限要件の管理
- MU** ユーザー・データの管理
- P** プロファイルの表示 (セグメント表示上)
- PE** 許可の追加または削除
- R、RR** 再作成
- SE** アプリケーション・セグメントの表示
- SR** 関連プロファイルの表示
- 34** データ・セット・リスト・ユーティリティ

DATASET プロファイル表示

- AC** アクセス権限検査
- D、DD** 削除
- E** イベント、SMF レポート
- L** LISTDSD コマンドの生成
- LD** LISTDSD DSNS コマンドの生成
- LR** レポート経由でカバーされるデータ・セットをリストする
- MI** INSTDATA または APPLDATA の管理
- MR** CKGRACF 複数権限要件
- MU** USRDATA の管理
- P** プロファイルの表示 (セグメント表示上)
- PE** 許可の追加または削除
- R、RR** 再作成
- SE** アプリケーション・セグメントの表示
- 34** データ・セット・リスト・ユーティリティ

RESOURCE プロファイル (GENERAL) 表示

- AC** アクセス権限検査
- CC** 異なるクラスにコピー

- D、DD** 削除
- E** イベント、SMF レポート
- K** APPCLU キーおよび PTKDATA キーの管理
- L** RLIST コマンドの生成
- MI** INSTDATA または APPLDATA の管理
- MR** CKGRACF 複数権限要件
- MU** ユーザー・データの管理
- P** プロファイルの表示 (セグメント表示上)
- PE** 許可の追加または削除
- R、RR** 再作成
- SE** アプリケーション・セグメントの表示

証明書

- BI** 証明書を TKDS トークンにバインドする
- CO** 証明書を鍵リングに接続する
- EX** 証明書をエクスポートする
- GR** 指定された証明書に基づいて証明書要求を生成する
- L** Generates RACDCERT LIST
- LC** 証明書チェーンのすべての証明書に関する情報を表示する
- RK** 新しい鍵ペアを使用して証明書の鍵を再設定 (複製) する
- RO** チケットを新しいチケットに置き換え、古い証明書を失効させる
- UB** TKDS トークンから証明書をアンバインドする

クラス設定表示

- E** イベント、SMF レポート
- P** プロファイルの表示
- R** 更新

zSecure ユーザー・インターフェースで使用できる、詳細レベルの行コマンド



標準行コマンド

- I 使用可能な行コマンドの表示
- C エントリーのコピー
- D エントリーの削除
- L リスト
- S 詳細の表示

ACL

- C コピー
- D 削除
- I 挿入
- L ユーザーまたはグループのリスト
- P プロファイルの表示
- R 再作成
- S 選択または変更

CONNECT

- C コピー
- D 削除または除去
- L リスト
- P プロファイルの表示

Certificates in user display

- D 削除または除去
- L リスト

USR フィールド

- C USERDATA フィールドのコピー
- D USERDATA フィールドの削除
- I USERDATA フィールドの追加
- R USERDATA フィールドの繰り返し
- S USERDATA フィールドの設定

CKGRACF USR フィールド

- A 待機コマンドの承認
- C 待機コマンドのコピーまたはスケジュールの設定
- D 待機コマンドの否認またはスケジュールのクリア
- H 待機コマンドの保留

- I 別のコマンドを追加して承認のためにキューに入れる、またはアクションをスケジュールに入れる
- R 現在のコマンドを編集して承認のためにキューに入れる、またはアクションをスケジュールに入れる

RACLINK フィールド

- A 保留中の関連を承認する
- C 現在の RACLINK 関連をコピーする
- D RACLINK *id (userid) undefine (linked.node.user)* コマンドを生成する
- I Copy or insert RACLINK association for current user

データ・セット

- B ブラウズ

リソース

- S 選択または変更

開始タスクの RACF ユーザーまたはグループ

- L リスト
- P プロファイルの表示

zSecure ユーザー・インターフェースで使用できる基本 (ISPF) コマンド



ACCESS – リソースに対する ID のアクセス権限を表示する

ACL EFFECTIVE – 有効なアクセス・リストを表示する

ACL EXPLODE – 展開されたアクセス・リストを表示する

ACL NORMAL、ASIS - 実際のアクセス・リストを表示する

ACL NOSCOPE – アクセス・リスト表示の一部としての管理権限の表示を非アクティブにする

ACL NOUNIVERSAL – UNIVERSAL オプションを非アクティブにする

ACL RESOLVE – 解決済みアクセス・リストを表示する

ACL SCOPE – アクセス・リストの一部としての管理権限の表示をアクティブにする

ACL SORT ACCESS – アクセス・リストを OWNER から NONE の順でソートする

ACL SORT ID – ID によりアクセス・リストをソートする

ACL SORT USER – ユーザーによりアクセス・リストをソートする (解決/展開を使用)

ACL TRUST – プロファイルの信頼関係を表示する

ACL UNIVERSAL – アクセス・リストを作成するときに、汎用グループへのデフォルト接続を持つシステム全体の操作およびユーザーを含める

C2RIMENU - 表示されるメニュー・オプションおよびメニューで表示されるアクションに対する権限検査の結果を表示する

CANCEL - 上書きがサポートされる表示で、保留中の管理上の変更をリセットする

CARLA、COMM - CARLa コマンドを入力する

CKNSERVE - CARLa OPTION コマンドの ServerToken パラメーターにより識別される zSecure Server アドレス・スペースにより認識されている zSecure Server に関する情報を表示する

CKXDEBUG - CKX 診断情報を表示する

CKXLOGID – Set or view the current ticket ID and description

COLS - 画面の上部にルーラーを表示する

FIELDS - CARLa 照会で使用できるすべてのフィールドを表示する

FIND - 表示パネルのテキストに対する文字ストリング検索を実行する

FORALL - レコード・レベル表示のすべてのプロファイルまたは選択したプロファイルに対してコマンドを発行する

HELP - PF1 キーと同等

MESSAGES、MSG、MSGS - メッセージ・ライブラリーを表示するかメッセージを検索する

MODIFY - 変更可能フィールドの値を変更する機能を有効または無効にする

PRT、PRTLIST - 標準 ISPF LIST データ・セットに書き込まれる表示のハードコピーを作成する

RACF - RACF ISPF パネルを開く

RA.G – RA.G 選択パネルのグループ ID 選択フィールドに ID またはパターンを入力し、現在の行が属する複合システム名を入力する操作と同じ

RA.U – RA.U 選択パネルのユーザー ID 選択フィールドに ID またはパターンをコピーして貼り付け、現在の行が属する複合システム名を入力する操作と同じ

REFRESH - 変更したフィールドの変更をリセットする

RESET - 表示パネルからすべての保留中の更新を削除し、保留中のコマンドを取り消す

RESULTS - 最後の照会で作成されたファイルを表示する

RFIND - 現行カーソル位置から直前の FIND コマンドを繰り返す

SET - 「セットアップ - 表示」および「セットアップ - 確認」の表示パネルの一部のオプションを変更する代替の方法

SETUP - SETUP アプリケーションを起動する

SORT - SORT フィールド[A,D] フィールド [A,D]....

STARTPAN - zSecure の開始時に開くパネルを指定する

SYSPREV - 再帰的照会の SYSPRINT メッセージ・ファイルを参照する

TEMPLATE - RACF データベース・テンプレートのコンテンツを表示する

X – テーブル内で検索指数と一致するすべてのレコードを検索し、それらを表示から除外する

XF – 表示からすべてのレコードを除外してから、検索指数と一致するすべてのレコードを検索して含める